

CyberLink

Power2Go 13.0.0

Guía del usuario



Derechos de Autor y Limitación de responsabilidad

Todos los Derechos Reservados.

To the extent allowed by law, Power2Go SE UMINISTRA "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO SIN IMITACIÓN CUALQUIER GARANTÍA DE INFORMACIÓN, DE SERVICIOS O DE RODUCTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE O EN CONEXIÓN CON Power2Go Y UALQUIER GARANTÍA DE MERCANTIBILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, EXPECTATIVA DE PRIVACIDAD O NO INCUMPLIMIENTO.

MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE ESTE PROGRAMA, ACEPTA QUE CYBERLINK NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA PÉRDIDA DIRECTA, INDIRECTA O CONSECUENTE DEBIDO A LA UTILIZACIÓN DE ESTE PROGRAMA O DE LOS MATERIALES CONTENIDOS EN ESTE PAQUETE.

Los términos y condiciones que aquí se contemplan estarán regulados e interpretados de acuerdo con las leyes de Taiwán, República de China.

Power2Go es una marca comercial registrada junto con los demás nombres de compañías y productos mencionados en esta publicación, utilizados con propósitos de identificación, que son propiedad exclusiva de sus respectivos propietarios. Dolby, Pro Logic, MLP Lossless, Surround EX, y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

CyberLink Oficina central internacional

CyberLink Corporation
15F., No. 100, Minquan Rd., Xindian Dist.
New Taipei City 231, Taiwan
República de China.

Asistencia a través de Web: <https://www.cyberlink.com>

Teléfono: 886-2-8667-1298

Fax: 886-2-8667-1385

Copyright © 2023 CyberLink Corporation. All rights reserved.

Contenido

Capítulo 1	1	Introducción
	1	Bienvenido
	5	Requisitos mínimos del sistema
Capítulo 2	6	Contenido multimedia compatible
	6	Formatos de archivo compatibles
	7	Tipos de disco compatibles
Capítulo 3	8	Espacio de trabajo Power2Go
	8	Modo Accesorio de grabación de escritorio Power2Go
	12	Modo Programa completo Power2Go
Capítulo 4	18	Disco de datos
	18	Creación y grabación de discos de datos
	19	Grabación de un disco de datos protegido
Capítulo 5	23	Disco de vídeo
	23	Grabación de un disco de vídeo
	37	Grabación de una carpeta DVD/disco Blu-ray
Capítulo 6	39	Disco de música
	39	Grabar un CD de audio o Disco de música MP3/WMA
	42	Grabar un disco de audio CUE
Capítulo 7	44	Disco de galería de fotos

	44	Crear y grabar discos de galería de fotos
	48	Ver discos de galería de fotos
Capítulo 8	49	Copia de archivos multimedia en línea
	49	Hacer una copia de seguridad del contenido multimedia en línea en discos
	51	Descargar contenido multimedia en línea al disco duro
Capítulo 9	53	Copiar disco
	53	Copia de discos
	55	Guardar una imagen de disco
	56	Grabación de una imagen de disco
Capítulo 10	58	Convertidor multimedia
	58	Convertir vídeos para dispositivos móviles
	61	Convertir audio para dispositivos móviles
	63	Copiar audio y convertir para dispositivos móviles
	65	Reproductor para dispositivo móvil
	65	Extracción de audio
	66	Conversión de archivos de audio
Capítulo 11	68	Utilidades
	68	Borrado de un disco
	68	Unidad virtual Power2Go
	69	Grabación de discos mezclados (CD modo mixto/CD Extra)
	72	Uso del Administrador de discos

	75	Recuperación del sistema
	84	Iniciar LabelPrint
Capítulo 12	85	Notas y características adicionales de grabación
	85	Uso de Visor ISO de CyberLink
	86	Discos de varias sesiones
Capítulo 13	87	Preferencias Power2Go
	87	Preferencias generales
	88	Preferencias de capacidad
	89	Preferencias de la biblioteca
	90	Preferencias de idioma
Capítulo 14	91	Configuración de Power2Go
	91	Ajustes generales
	92	Opciones de grabación
	93	Ficha Información
	94	Configuración de descarga
	94	Configuración de vídeo
Capítulo 15	96	Asistencia técnica
	96	Antes de contactar con la asistencia técnica
	97	Soporte Web
	97	Recursos de ayuda

Capítulo 1:

Introducción

Este capítulo introduce el programa CyberLink Power2Go e incluye una visión general de sus funciones principales. También describe las versiones de Power2Go disponibles, enumera los tipos de disco y archivo compatibles y revisa los requisitos mínimos del sistema.

***Nota:** este documento es para referencia y uso informativo exclusivamente. Su contenido y el correspondiente programa están sujetos a cambios sin previo aviso.*

Bienvenido

Bienvenido a la familia CyberLink de herramientas multimedia digitales. CyberLink Power2Go es el software de grabación todo en uno que admite todas las unidades y los discos, incluyendo CD, DVD y Disco Blu-ray(TM).

Con CyberLink Power2Go, podrá crear y grabar discos de datos, discos de música, discos de galerías de fotos y discos de vídeo. También puede convertir archivos multimedia para su uso en dispositivos móviles, hacer una copia de seguridad de su ordenador en un disco o una unidad de almacenamiento USB extraíble o bien usar las cómodas utilidades de disco para borrar y copiar discos, montar imágenes de disco como una unidad virtual, y mucho más.

CyberLink Power2Go es el software de grabación todo en uno para el PC.

Funciones principales

En esta sección se describen algunas de las funciones principales disponibles en la última versión de CyberLink Power2Go

Grabación del disco

- Grabe discos de vídeo con menús y capítulos en un disco Blu-ray, AVCHD o DVD, o grabe una carpeta disco Blu-ray o DVD existente en un disco.
- Proteja sus archivos de datos al grabarlos en un CD, DVD o disco Blu-ray con un cifrado de hasta 256 bits.
- Cree un disco de música en una variedad de formatos de audio.
- Haga una copia de un disco que tiene un cifrado de hasta 256 bits.

Convertidor multimedia

- Convierta archivos de audio y vídeo a formatos adecuados para sus dispositivos móviles.
- Produzca vídeos con los últimos perfiles de 4K (hasta 4096x2160), utilizando los formatos de vídeo H.264 (AVC) y H.265 (HEVC).
- Elija entre cuatro tipos de mejoras de la calidad de vídeo TrueTheater en vídeos convertidos.
- Copie el audio de un CD de audio, edite la información de la pista de audio y convierta los archivos a un formato que se pueda utilizar en su dispositivo móvil.

Copia de seguridad de contenido multimedia en línea

- Descargue vídeos de YouTube, incluyendo vídeos HDR 4K (VP9/WebM).
- Haga copia de seguridad de los medios en línea grabándolos directamente en un disco.

Últimos formatos de archivo multimedia compatibles

- Importe archivos de vídeo H.265 en formato MP4 o MKV.
- Compatibilidad con fotos en formato HEIF (.HEIC).
- Importe un archivo CUE para grabar un disco de audio completo con el listado de pistas y la información del álbum.
- Cree discos de audio con archivos de audio en los formatos APE, FLAC y OGG.
- Grabe un CD de audio y guarde los archivos en el formato de archivo de audio APE, FLAC, M4A (AAC) o OGG.
- Convierta audio existente al formato de archivo APE, FLAC, M4A (AAC) u OGG.

Recuperación del sistema y unidad virtual

- Realice copias de seguridad de sus archivos del sistema Windows en discos o en unidades de almacenamiento USB extraíbles de 32 GB o más.
- Restaure su ordenador desde una imagen del sistema en los discos de recuperación del sistema o una unidad de almacenamiento USB extraíble.
- Monte un archivo de imágenes de disco y acceda al mismo como si utilizar una unidad de disco real.

Creación de Disco de galería de fotos

- Cree discos de galería de fotos que creen una aplicación de presentación de fotos que se ejecuta en un PC.
- Incluye descripciones de la foto y una URL externa en el disco.

Administrador de discos

- Añada los discos recién grabados a la biblioteca del Administrador de discos.
- Importe los discos grabados anteriormente al Administrador de discos.
- Utilice el Administrador de discos para buscar fácilmente los archivos y discos grabados anteriormente.

Versiones de Power2Go

Las opciones que están disponibles en CyberLink Power2Go dependen completamente de la versión que tiene instalada en su equipo.

Para ver la tabla de versiones de Power2Go, por favor consulte nuestro sitio web: https://es.cyberlink.com/products/power2go-platinum/compare_es_ES.html

Para determinar su versión de CyberLink Power2Go, haga clic en el logotipo de Power2Go en cualquier lugar del programa, pulse Ctrl+B en su teclado o seleccione **Ayuda > Acerca de Power2Go** cuando se encuentre en la nueva ventana de función.

Actualización del Software

CyberLink pone a disposición de los usuarios subidas de grado de software y actualizaciones (revisiones). CyberLink Power2Go le notificará automáticamente cuando estén disponibles.

***Nota:** deberá estar conectado a Internet para utilizar esta función.*

Para actualizar el software, haga lo siguiente:

1. Abra el Centro de notificaciones al elegir una de las siguientes opciones:
 - haga clic en el botón  cuando se habilite.
 - haga clic en el botón **Actualizar** en la ventana Acerca de CyberLink Power2Go.
2. Haga clic en la función a la que quiera actualizarse o el parche al que desea actualizarse.
3. Se abrirá una ventana del navegador web, donde podrá adquirir actualizaciones del producto o descargar la actualización de la revisión más reciente.

Requisitos mínimos del sistema

Los requisitos del sistema que se indican a continuación son las recomendaciones mínimas para grabación. Además de satisfacer los requisitos mínimos recomendados, puede que usted desee aumentar la capacidad del sistema para tareas de grabación específicas.

Requisitos mínimos del sistema	
Sistema Operativo	• Microsoft Windows 11, 10
Procesador (CPU)	• Grabación de datos: Intel Celeron 2,0 GHz, o AMD Sempron 1,3 GHz. • Grabación del disco de película: Intel Core 2 Duo E6400 o AMD Phenom II X2.
Procesador gráfico (VGA)	• 128 MB VGA VRAM.
Memoria	• 2 GB mínimo (se recomienda 4 GB o más).
Resolución de pantalla	• 1024 x 768, color de 16 bits.
Espacio en disco duro	• 10 GB para grabación de DVD; 25 GB para grabación de disco Blu-ray.
Unidad de grabación	• Se requiere una unidad grabable CD/DVD/Blu-ray para poder grabar discos.
Conexión a Internet	• Se requiere conexión a Internet para el software inicial, la activación de formato de archivo y la copia de seguridad de archivos multimedia online.

***Nota:** los requisitos del sistema están sujetos a cambios. Vaya a la página principal de CyberLink Power2Go en <https://www.cyberlink.com> para obtener los requisitos del sistema más actualizados y más detallados y la compatibilidad de hardware.*

Capítulo 2:

Contenido multimedia compatible

A continuación aparece una lista de los formatos de archivos de multimedia y tipos de discos ópticos que son compatibles con CyberLink Power2Go. Tenga en cuenta de que los medios específicos que son compatibles con la versión del programa dependen de la versión instalada en su ordenador.

Para ver la tabla de versiones de Power2Go, por favor consulte nuestro sitio web: https://es.cyberlink.com/products/power2go-platinum/compare_es_ES.html

Formatos de archivo compatibles

Esta tabla muestra los formatos de archivo compatibles, para la creación de discos y para la conversión de archivos multimedia.

Tipo de multimedia	Importar	Exportar
Vídeo	ASF, AVI, DAT, DVR-MS, FLV (H.264), M2T (H.264), M2TS (H.264), MKV (H.264), MKV (H.265), MOD, MOV (H.264), MP4 (H.264), MP4 (H.265), MPEG, MPEG-2, MPG, MTS (H.264), TOD, TS (H.264), VOB, VRO, WMV, WTV* (canal individual)	MP4* (H.264 AVC), MP4* (H.265 HEVC), WMV*
Foto	BMP, GIF, HEIF (.HEIC), JPE, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF	N/D
Audio	APE, DSD Audio* (DSF, DFF), FLAC, M4A* (AAC / ALAC),	APE*, Dolby Digital* (estéreo 2 canales, 5.1 canales),

	MP3, Vídeos con bandas sonoras de audio Dolby Digital 5.1, Vídeos con bandas sonoras de audio Dolby Digital Plus 5.1, OGG, WAV, WMA	FLAC*, M4A* (AAC), MP3, OGG, WAV, WMA
--	---	---------------------------------------

*Nota: * esta función no está disponible en algunas versiones de CyberLink Power2Go.*

Tipos de disco compatibles

CyberLink Power2Go admite la grabación de los siguientes tipos de disco:

- **CD:** CD-R/RW
- **DVD:** DVD-R/RW, DVD-R DL, DVD+R/RW, DVD+R DL, DVD-RAM
- **Disco Blu-ray:** BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BDXL

Capítulo 3:

Espacio de trabajo Power2Go

En este capítulo se ofrece una visión general del espacio de trabajo de CyberLink Power2Go y los modos disponibles del programa. CyberLink Power2Go cuenta con varias ventanas que son ligeramente distintas. No obstante, estas ventanas tienen diversas opciones consistentes que añaden comodidad a su experiencia de grabación.

El programa CyberLink Power2Go puede ejecutarse en cualquiera de estos dos modos:

- [Modo Accesorio de grabación de escritorio Power2Go](#)
- [Modo Programa completo Power2Go](#)

El modo Accesorio de grabación de escritorio Power2Go, el más sencillo de los dos, le permite grabar los discos en dos pasos. El modo Programa completo Power2Go ofrece acceso a todas las funciones de grabación y utilidades del disco, copia de archivos multimedia en línea, y convertidor multimedia.

Modo Accesorio de grabación de escritorio Power2Go

El Accesorio de grabación de escritorio Power2Go convierte la grabación de discos en algo rápido y sencillo. Se encuentra en su escritorio (si está habilitado) para poder arrastrar y soltar cómodamente archivos en él mientras trabaja. CyberLink Power2Go prepara los medios para grabar y ofrece una grabación instantánea cuando está listo.

El Accesorio de grabación de escritorio está ahora disponible en todas las versiones de Windows compatibles, y emplea los siguientes iconos:

Icono de accesorio	Función Power2Go
	El accesorio Disco de datos. Arrastre y suelte los archivos de datos en este icono para grabar datos en un disco.
	El accesorio CD de Audio. Arrastre y suelte archivos de música en este icono para grabar un CD de audio en el disco que se reproduzca en un reproductor de CD convencional.
	El accesorio Disco de vídeo*. Arrastre y suelte los archivos de vídeo en este icono para grabarlos en un disco DVD, Blu-ray Disc, o AVCHD.
	El accesorio Copiar Disco. Haga clic en  en este accesorio para copiar el contenido de un disco a otro. Para obtener información detallada sobre cómo copiar discos, consulte Copiar disco.

Nota: * esta función no está disponible en algunas versiones de CyberLink Power2Go.

Habilitar el Accesorio de grabación de escritorio

Cuando instala por primer vez CyberLink Power2Go, se habilita automáticamente el Accesorio de grabación de escritorio. Cuando está en ejecución, se muestra el  icono en el área de notificaciones de Windows (bandeja del sistema). Haga doble clic en él para ver el accesorio, o haga clic con el botón secundario del ratón en él para más opciones.

Si el Accesorio de grabación de escritorio Power2Go no está ejecutándose, puede habilitarlo seleccionando la opción **Accesorio de grabación de escritorio CyberLink 13** desde el menú de inicio de Windows. También puede simplemente hacer clic en la tecla Windows en su teclado y luego escribir "Accesorio de grabación de escritorio".

Grabar con el Accesorio de grabación de escritorio


Para grabar un disco con el Accesorio de grabación de escritorio, haga lo siguiente:

1. Localice en su equipo los archivos que desea grabar.
2. Arrastre y suelte todos los archivos que quiere de su disco al correspondiente icono del Accesorio de grabación de escritorio, por ejemplo, archivos de música al accesorio de CD de audio, archivos de vídeo al accesorio de disco de vídeo, etc.
3. Haga clic en  el Accesorio de grabación de escritorio Power2Go para empezar el proceso de grabación.

Consejos de grabación del Accesorio de grabación de escritorio

A continuación se describen algunos consejos que quizás desee conocer durante la grabación con el Accesorio de grabación de escritorio:

- Para alternar entre las funciones del Accesorio de grabación de escritorio, haga clic en las flechas situadas en la parte lateral del accesorio.



- Haga clic en el icono  en la parte inferior derecha del Accesorio de grabación de escritorio para abrir una ventana y ver una lista detallada del contenido a grabar.
- Todos los discos de música grabados con el Accesorio de grabación de escritorio se encuentran en formato de CD de audio.
- Si arrastra y suelta archivos de vídeo en el icono de Disco de audio, CyberLink Power2Go extrae el audio de los archivos de vídeo para su grabación.

Configurar el Accesorio de grabación de escritorio

Haga clic con el botón derecho en el icono  en el área de notificaciones de Windows (bandeja del sistema) para ver una lista de las opciones de configuración del accesorio de grabación de escritorio.

La lista de opciones incluyen:

- **Siempre visible:** seleccionar para que el Accesorio de grabación de escritorio aparezca siempre en la parte superior de los demás programas en ejecución.
- **Iniciar el programa cuando el sistema inicie:** seleccionar para iniciar automáticamente el accesorio de grabación de escritorio siempre que encienda el ordenador. Deseleccione esta opción si no desea que se inicie automáticamente durante el arranque.
- **Unidad virtual de CyberLink:** haga clic para iniciar la ventana Unidad virtual de CyberLink en la que podrá montar archivos de imágenes, etc. Consulte [Unidad virtual Power2Go](#) para más información.

- **Borrar disco:** seleccionar para borrar un disco regrabable que está actualmente en la unidad de disco.
- **Cerrar el disco:** seleccione esta opción para proteger contra escritura del disco actual en la unidad. Tras cerrar el disco, no se pueden añadir datos adicionales.
- **Acerca de:** seleccionar para mostrar la información de la versión de CyberLink Power2Go.
- **Ayuda:** seleccionar para abrir este archivo de ayuda.
- **Salir:** seleccionar para cerrar el accesorio de grabación de escritorio.

Modo Programa completo Power2Go

El modo Programa completo Power2Go es el modo principal de CyberLink Power2Go. En este modo, que aparece automáticamente cuando se inicia CyberLink Power2Go, se puede acceder a todas las funciones de los programas en la ventana de nueva tarea.



Para empezar un proyecto, solo tiene que seleccionar una tarea en la parte superior y luego la función que desea realizar. La siguiente lista indica las tareas de CyberLink Power2Go a las que puede acceder en este modo:

Tarea	Función Power2Go
Disco de datos	Utilice la tarea Disco de datos para grabar archivos de datos en un CD, DVD o Disco Blu-ray. Los archivos de datos pueden contener cualquier tipo de documento o archivo digital. Consulte Disco de datos para obtener más información.
Disco de vídeo	En la ventana de tareas Disco de vídeo* puede crear un disco de películas de aspecto profesional en un disco DVD/Blu-ray*/AVCHD* que incluya sus archivos de vídeo. Esta característica también permite la grabación de carpetas de DVD y disco Blu-ray en un disco. Consulte Disco de vídeo para obtener más información.
Disco de música	La tarea Disco de música le permite grabar archivos de audio en el formato MP3*, WMA o WAV en un CD o DVD. También puede extraer audio de archivos de vídeo para grabar, crear un CD de audio tradicional o grabar un disco de audio CUE. Consulte Disco de música para más información.
Disco de galería de fotos	Cree un Disco de galería de fotos* con sus fotos en un CD, DVD o Disco Blu-ray en esta ventana de tareas. Estos discos contienen una aplicación que muestra fotos que se ejecuta en cualquier ordenador con el visor incluido. Consulte Disco de galería de fotos para obtener más información.
Copia de archivos multimedia en línea	Haga una copia de seguridad del contenido multimedia que ha compartido en YouTube y Vimeo en la ventana de tarea Copia de seguridad de contenido multimedia en línea.


Tarea	Función Power2Go
	Consulte Copia de seguridad de contenido multimedia en línea para más información.
Copiar disco	Puede utilizar la tarea Copiar disco para realizar una copia exacta de un disco si tiene más de una unidad de disco en su ordenador. También puede crear o grabar una imagen de disco en esta ventana de tareas. Consulte Copiar disco para obtener más información.
Convertidor multimedia	Convierta todos sus archivos de vídeo y audio, incluido audio en un CD, para su uso en dispositivos móviles con el Convertidor multimedia . En esta función también se puede copiar el audio y acceder al convertidor de audio. Consulte Convertidor multimedia para obtener más información.
Utilidades	En la ventana de tareas Utilidades puede acceder a una serie de funciones útiles, que incluyen el Administrador de discos, borrado de disco, y también crear una copia de seguridad de recuperación* del sistema en un disco o una unidad de almacenamiento USB extraíble. Esta ventana también facilita el acceso a la unidad virtual de CyberLink y es donde puede crear y grabar discos mixtos y de CD extra. Consulte Utilidades para obtener más información.

Nota: * esta función no está disponible en algunas versiones de CyberLink Power2Go.

Ventana de nueva función

Cuando se selecciona una función en la ventana de nueva tarea, el programa aparece como se muestra a continuación:

Nota: en algunas funciones aparecerá una ventana diferente y se tratan en detalle en otras partes de esta ayuda.



A - Panel de búsqueda

B - Panel multimedia (Medios en su equipo/Contenido multimedia en línea)

C - Campo de búsqueda

D - Actualizar

E - Seleccionar Grabadora de discos

F - Botón Siguiente

G - Indicador de capacidad del disco

H - Área de contenido (medios a grabar/descargar/convertir)

Uso del panel de búsqueda

El panel de búsqueda es donde explora o filtrar el contenido que desea grabar, convertir, etc. El panel de búsqueda puede tener cualquiera de las siguientes fichas para ayudarle a encontrar su contenido: **Examinar**, **Filtrar**, **Contenido multimedia**, **Contenido multimedia en línea**.

***Nota:** también puede introducir palabras clave en el campo de búsqueda para buscar música, videos y archivos de datos en la biblioteca Power2Go. Consulte [Preferencias de la biblioteca](#) para obtener información sobre la forma de hacer música, video y archivos de datos que se puedan buscar al agregar carpetas a la biblioteca Power2Go.*

Ficha Examinar

En la ficha **Examinar** puede desplazarse a través de las unidades y las carpetas de su equipo. Es parecido a Explorador de Windows, y al seleccionar una carpeta, los archivos en el formato compatible para el tipo de disco seleccionado se muestran en el panel multimedia.

Ficha Filtrar

La ficha **Filtrar** está disponible al grabar discos de datos. En esta ficha puede filtrar el tipo de archivos de datos que desea incluir en su disco para simplificar el proceso de búsqueda.

Seleccione **Todos los archivos** si desea ver todos los archivos de una carpeta, o seleccione **Archivos personalizados** y luego seleccione los tipos de archivos de la lista que está buscando. Haga clic en **Editar** para personalizar la lista de extensiones de archivos que CyberLink Power2Go utiliza para filtrar. Puede agregar o quitar extensiones de archivos a partir de la lista de filtrar seleccionando el botón **Editar** y realizando los cambios que sean necesarios.

Ficha Contenido multimedia

Utilice la ficha **Contenido multimedia** durante la creación de discos de música para encontrar rápidamente los archivos de música que está buscando. CyberLink Power2Go utiliza el servicio de biblioteca de Power2Go para clasificar su música por artista, álbum, género, año y agregado recientemente.

***Nota:** puede establecer la música que está disponible en la biblioteca Power2Go al agregar carpetas en la ficha de Preferencias de la biblioteca. Consulte [Preferencias de la biblioteca](#) para más información.*

Ficha Contenido multimedia en línea

En la ventana Copia de seguridad de medios en línea, la ficha Medios en línea es la única opción disponible en el panel de búsqueda. En ella, puede examinar los videos de YouTube y hacer copia de seguridad de ellos. Consulte [Copia de seguridad de medios en línea](#) para obtener más información.

Proyectos Power2Go

Al crear un disco de galería de fotos, datos, vídeos o música, puede guardar su progreso como un nuevo proyecto en el formato P2G. Esto le permite completar la grabación en una fecha posterior, o grabar el mismo disco de nuevo.

Para guardar su proyecto de disco, seleccione **Proyecto > Guardar o Guardar como** desde el menú. Para abrir un proyecto que ha creado anteriormente, seleccione **Proyecto > Abrir** desde el menú en la ventana de nueva función.

Capítulo 4:

Disco de datos

La opción **Disco de datos** le permite grabar archivos de datos en un CD, DVD o Disco Blu-ray. Los archivos de datos pueden contener casi cualquier tipo de documento o archivo digital. También puede crear un disco de datos seguro si está grabando contenido delicado en un disco.

Creación y grabación de discos de datos

Para grabar un disco de datos, haga lo siguiente:

1. En la ventana Nueva tarea, haga clic en la opción **Disco de datos** y luego seleccione el tipo de disco (**CD**, **DVD**, **Disco Blu-ray**) que desea crear. La ventana Disco de datos se abre.
2. Utilice el panel de búsqueda (consulte [Uso del panel de búsqueda](#) para obtener más información) para encontrar los archivos que desea incluir en el disco.

***Nota:** para obtener mejores resultados de búsqueda, asegúrese de configurar la biblioteca Power2Go antes de crear un disco de datos. Una vez hecho esto, los archivos de datos en la biblioteca se pueden buscar cuando se introducen palabras clave en el campo de búsqueda. Consulte [Preferencias de la biblioteca](#) para más información.*

3. Seleccione los archivos o carpetas que desea grabar y a continuación arrástrelos y suéltelos en el área de contenido.

***Nota:** también puede hacer clic en el botón  para agregar los archivos de datos o hacer clic en el botón  para crear una carpeta en el disco.*

4. Después de haber añadido todo el contenido que desea grabar, haga clic en el botón **Siguiente**.
5. Si es necesario, ajuste las opciones en [General](#) y en [Opciones de grabación](#).
6. Haga clic en **Grabar** cuando está listo para grabar el disco.

Nota: seleccione la opción **Cerrar automáticamente tras la grabación** si desea que CyberLink Power2Go apague automáticamente su ordenador en cuanto haya grabado con éxito su disco.

7. Cuando finalice la grabación, seleccione cualquiera de las siguientes opciones en la ventana que se abre:
 - Haga clic en el enlace **Ver registro** para ver el registro de grabación. El registro se abrirá en su editor de TXT predeterminado, donde podrá verlo y guardarlo.
 - Haga clic en **Imprimir etiqueta** para crear una marca de disco para el disco en CyberLink LabelPrint, si está instalado en su ordenador.
 - Haga clic en **Capturar etiqueta** para sacar una instantánea de foto que se usará para ayudarle a identificar el disco grabado en el Administrador de discos*.

Nota: si opta por imprimir una etiqueta de disco en CyberLink LabelPrint, no tendrá que capturar la etiqueta, ya que CyberLink Power2Go importa automáticamente la etiqueta creada al Administrador de discos. Consulte [Las instantáneas con marca de disco para obtener más información sobre cómo ver y editar la instantánea con marca](#).

- Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana.

Nota: * esta función no está disponible en algunas versiones de CyberLink Power2Go.

Grabación de un disco de datos protegido

La opción disco de datos protegido le permite grabar archivos de datos protegidos mediante contraseña en un CD, DVD o Disco Blu-ray.

También puede grabar discos de datos protegidos con nombres de archivos cifrados. Los nombres de archivos cifrados no están a la vista de los usuarios, a menos que introduzcan una contraseña correcta. Puede elegir proteger todos o solo algunos de los archivos en un disco de datos.

Para grabar un disco de datos protegido, haga lo siguiente:

1. En la ventana Nueva tarea, haga clic en la opción **Disco de datos** y luego seleccione el tipo de disco (**CD**, **DVD**, **Disco Blu-ray**) que desea crear. La ventana Disco de datos se abre.
2. Haga clic en el botón .
3. Seleccione el nivel de seguridad del disco: **Protegido (128 bits)** o **Altamente protegido (256 bits)**.
4. Introduzca una **Contraseña** para su disco de datos protegido. Vuelva a introducir la contraseña de nuevo en el campo **Confirmar contraseña** y, si es necesario, incluya un **Recordatorio de contraseña**, que pueda ayudarle si algún día la olvida.
5. Seleccione la casilla de verificación **Ocultar los nombres de archivo en discos protegidos** si desea cifrar los nombres de archivo en el disco.
6. Haga clic en **Aceptar**. Tenga en cuenta que el área de contenido del disco se divide en dos secciones.



7. Utilice el panel de búsqueda (consulte [Uso del panel de búsqueda](#) para obtener más información) para encontrar los archivos que desea incluir en el disco.

***Nota:** para obtener mejores resultados de búsqueda, asegúrese de configurar la biblioteca Power2Go antes de crear un disco de datos protegidos. Una vez hecho esto, los archivos de datos en la biblioteca se pueden buscar cuando se introducen palabras clave en el campo de búsqueda. Consulte [Preferencias de la biblioteca](#) para más información.*

8. Seleccione los archivos o carpetas que desea grabar y a continuación arrástrelos y suéltelos en la zona de datos protegidos (indicado en rosa) o en la zona de datos sin proteger regular (indicado en azul).

***Nota:** también puede hacer clic en el botón  para agregar los archivos de datos o hacer clic en el botón  para crear una carpeta en la última área del disco que seleccionó.*

9. Una vez ha añadido todo el contenido que desea grabar, haga clic en el botón **Siguiente**.

10. Si es necesario, ajuste las opciones en [General](#) y en [Opciones de grabación](#).
11. Haga clic en **Grabar** cuando está listo para grabar el disco.

Nota: *seleccione la opción **Cerrar automáticamente tras la grabación** si desea que CyberLink Power2Go apague automáticamente su ordenador en cuanto haya grabado con éxito su disco.*

12. Cuando finalice la grabación, seleccione una de las siguientes opciones en el cuadro de ventana que se abre:
 - Haga clic en el enlace **Ver registro** para ver el registro de grabación. El registro se abrirá en su editor de TXT predeterminado, donde podrá verlo y guardarlo.
 - Haga clic en **Imprimir etiqueta** para crear una etiqueta de disco para el disco en CyberLink LabelPrint, si está instalado en su ordenador.
 - Haga clic en **Capturar etiqueta** para sacar una instantánea de foto que se usará para ayudarle a identificar el disco grabado en el Administrador de discos*.

Nota: *si opta por imprimir una marca de disco en CyberLink LabelPrint, no tendrá que capturar la marca, ya que CyberLink Power2Go importa automáticamente la marca creada al Administrador de discos. Consulte [Las instantáneas con marca de disco](#) para obtener más información sobre cómo ver y editar la instantánea con marca.*


- Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana.

Nota: ** esta función no está disponible en algunas versiones de CyberLink Power2Go.*

Ver el contenido en un disco protegido


Al grabar datos en un disco protegido con CyberLink Power2Go, se incluye en el disco el Explorador de seguridad de CyberLink para que pueda ver el contenido en el disco.

1. Al insertar un disco de datos protegido en la unidad de disco, el Explorador de seguridad de CyberLink le pide una contraseña.



Nota: Si el Explorador de seguridad de CyberLink no se inicia automáticamente cuando inserte un disco de datos protegido, intente desplazarse hasta el disco en Explorador de Windows y luego haga doble clic en el disco de la unidad para iniciarlo manualmente.

- Introduzca su contraseña y luego haga clic en **Aceptar** para mostrar la ventana del Explorador de seguridad de CyberLink.



Nota: si ha seleccionado **Ocultar los nombres de archivo en discos protegidos** al crear el disco, haga doble clic en la carpeta protegida en la vista de lista para poder ver los archivos.

- En el Explorador de seguridad de CyberLink, puede realizar las siguientes funciones:

- Haga clic en  para ver un archivo en su programa predeterminado.
- Para extraer los archivos del disco y guardarlos en un ordenador, selecciónelos y luego haga clic en .

Nota: si su disco de datos protegido tiene múltiples subcarpetas, haga clic en  para subir un nivel hasta la carpeta anterior.

- Haga clic en  para buscar archivos. Escriba parte o todo el nombre del archivo o carpeta en el campo facilitado. Durante la búsqueda, puede hacer clic en **Tamaño** para buscar archivos de un tamaño determinado, o **Fecha de modificación** para buscar archivos que se crearon o modificaron en o entre fechas específicas.

Nota: para cambiar la vista de los elementos en el Explorador de seguridad de CyberLink, haga clic en .

Capítulo 5:

Disco de vídeo

La opción **Disco de vídeo*** le permite grabar archivos de vídeo en un disco DVD, Blu-ray, or AVCHD, con un elegante menú de disco.


***Nota:** consulte [Formatos de archivo compatibles](#) para obtener una lista de los formatos de archivo de vídeo que puede importar al crear un disco de vídeo.*

También puede grabar una carpeta de disco Blu-ray o DVD en un disco.

***Nota:** * esta función no está disponible en algunas versiones de CyberLink Power2Go.*

Grabación de un disco de vídeo

Al seleccionar la opción **Disco DVD-vídeo**, **disco Blu-ray**, o **AVCHD** en la ventana Nueva tarea, aparece la ventana de disco.



A - Ficha Contenido del disco	B - Ficha Preferencias del menú	C - Ficha Preferencias del disco	D - Propiedades de fuentes del menú del disco
E - Ventana de vista previa del menú del disco	F - Grabar en disco	G - Previsualización del menú de disco	H - Propiedades del menú del disco
I - Controles de navegación de menús	J - Alternar Capacidad de visualización	K - Contenido del disco	

Los pasos para crear y grabar un disco de vídeo pueden variar en función de sus requisitos. Las siguientes secciones describen todas las funciones que puede realizar en la ventana Crear disco, así que consulte las secciones que corresponden al disco que desea crear.

Creación de un disco de vídeo

Para crear un disco de vídeo, haga lo siguiente:

1. En la ventana de nueva tarea, haga clic en la opción **Disco de vídeo**. Seleccione la opción **Disco DVD-Vídeo**, **Disco Blu-ray** o **AVCHD** para abrir la ventana de creación de discos.
2. Haga clic en el botón  y luego busque y seleccione el archivo de vídeo que desea incluir en el disco.
3. Una vez que se haya añadido un archivo de vídeo, puede hacer clic en el área de contenido del disco para [recortar el clip](#), [añadir capítulos](#) o [rotarlo](#).
4. Si un vídeo importado tiene una relación de aspecto distinta de 16:9 (9:16, 1:1, etc.), haga clic en el  para aplicar un efecto de desenfoque en las áreas negras del vídeo, utilizando InstaFill. Una vez seleccionado, haga clic en la opción **Habilitar** y elija la opción **Aplicar a todos** si desea aplicarla a todos los vídeos del disco.
5. Haga clic en el botón  para importar archivos de vídeo adicionales, si es necesario. Cada vídeo que importa se convierte en otro vídeo o escena de su disco final.

Nota: según añada archivos de vídeo, haga clic en el botón **Estructura del menú** para ver la estructura del menú del disco. En el árbol de estructura, puede ver todos los vídeos/escenas añadidos al disco y los capítulos de cada vídeo.

- Haga clic en  para obtener una vista previa de los vídeos importados, si es necesario.

***Nota:** puede hacer clic en  para ajustar la resolución/calidad del vídeo utilizada al previsualizar su película en la ventana de vista previa. Cuanto mayor sea la calidad que seleccione, más recursos serán necesarios para obtener una vista previa de su proyecto de vídeo.*

- Continúe hasta completar el proceso de creación del disco, según sea necesario:
 - [Editando las preferencias del menú](#)
 - [Editando las preferencias del disco](#)
 - [Grabando el vídeo en un disco](#)

Recortar clips de vídeos añadidos

Para recortar un clip de vídeo añadido, haga lo siguiente:

- Haga clic en el clip añadido y luego haga clic en el botón .
- Use los controles del reproductor para encontrar dónde desea que comience el clip recortado y haga clic en  para definir la posición de la marca de entrada o arrastre la marca del control deslizante de posición hasta esta posición.

- Use los controles del reproductor para encontrar dónde desea que finalice el clip recortado y haga clic en  para definir la posición de la marca de salida o arrastre la marca del control deslizante de posición hasta esta posición.


***Nota:** puede hacer clic en  para bloquear la duración del vídeo que desee recortar. Una vez bloqueada, haga clic y arrastre el contenido seleccionado a la posición exacta que desee recortar.*

- En caso necesario, puede obtener una vista previa del aspecto que tendrá el clip recortado haciendo clic en **Salida** y haciendo clic a continuación en el

botón de reproducción de los controles del reproductor. Haga clic en **Original** si desea reproducir el vídeo original.

- Haga clic en **Aceptar** para fijar los cambios y recortar el clip.

***Nota:** puede volver a acceder a la ventana de recorte para refinar el clip recortado en cualquier momento.*

Añadir capítulos a los clips de vídeo añadidos

Para añadir capítulos a un clip de vídeo añadido, haga lo siguiente:

- Haga clic en el clip añadido y luego haga clic en el botón  para abrir la ventana Definir capítulos.
- Para añadir los capítulos automáticamente, haga clic en el botón  y luego alguna de las siguientes cosas:
 - **Insertar capítulos a intervalos fijos:** seleccione esta opción y, a continuación, introduzca el intervalo en minutos en el campo proporcionado. Power2Go insertará un capítulo en su clip cada determinados minutos. Haga clic en **Aceptar** para insertar automáticamente los capítulos en el clip.
 - **Insertar capítulos uniformemente:** seleccione esta opción y luego introduzca el número de capítulos que desee en el campo facilitado. Power2Go los insertará uniformemente durante todo el clip. Haga clic en **Aceptar** para insertar los capítulos en el clip.
- Para añadir los capítulos manualmente, utilice los controles del reproductor para encontrar el punto del clip en el que desea añadir el capítulo y luego haga clic en el botón . Repita este paso hasta que haya añadido todos los capítulos que necesita.

***Nota:** puede editar un marcador de capítulo haciendo clic en él y arrastrándolo a otra posición. Si tiene que eliminar uno o varios capítulos, seleccione un marcador de capítulo y luego haga clic en  para eliminarlo. Haga clic en  para eliminar todos los capítulos añadidos.*

- Para definir la imagen en miniatura de cada capítulo, utilice los controles del reproductor para buscar el fotograma de vídeo que desee usar dentro de un capítulo y luego haga clic en  para definir la imagen

***Nota:** puede asignar nombre a los capítulos de su menú haciendo clic con el botón derecho en ellos en la Lista de capítulos y luego seleccionando **Cambiar de nombre capítulo**.*

- Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana Definir capítulos y guardar todos los cambios en el clip añadido.

***Nota:** una vez añadidos, puede hacer clic en **Mostrar capítulos** para ver todos los capítulos añadidos para ese clip.*

Rotar clips de vídeo añadidos

Para rotar un clip de vídeo añadido, haga clic en él y luego haga clic en  para rotarlo en sentido contrahorario o en  para rotarlo en sentido horario.

Edición de las preferencias del menú

En cuanto haya agregado todo el contenido que desea a su disco, haga clic en la ficha **Preferencias del menú** para editar el menú del disco existente o seleccionar otra plantilla de menú de disco.

Todas las plantillas de menú de disco de CyberLink Power2Go tienen varios niveles, y están formadas por las páginas siguientes:

- una página de inicio de menú principal (**Menú raíz**). Es la primera página del menú que aparece al reproducir el disco. Puede contener una apertura de menú, miniaturas en movimiento, etc.

***Nota:** puede elegir no incluir un menú raíz en su disco deselectando la opción **Incluir menú raíz** en la parte inferior izquierda de la ficha **Preferencias del menú**.*

- Si tiene más de un clip de vídeo (título) añadido, o un clip añadido con capítulos, su disco tendrá una página llamada **Escenas**. Si decide no incluir un menú raíz, la página de escenas pasa a ser la página mostrada al reproducir el disco.

Selección de las plantillas de menú de disco

CyberLink Power2Go le proporciona diversas elegantes plantillas de menú prediseñadas entre las que puede elegir una. Estos menús ya están personalizados y es posible que incluyan funciones como movimiento y música de menú.

Haga clic en  para abrir la vista del explorador para ver una lista filtrada de las plantillas de menú disponibles. Si desea más opciones de menú de disco, puede hacer clic en **Tienda de paquetes de menú** para adquirir menús premium de la tienda de paquetes de menú de CyberLink, o en la miniatura **Descargar plantillas** para descargar más de DirectorZone.

***Nota:** en la vista del explorador, puede mantener todos sus menús organizados*

haciendo clic en  para añadir nuevas etiquetas de filtro para sus menús. Para añadir un menú a una etiqueta, puede arrastrarlo y soltarlo sobre la etiqueta.

Seleccione una plantilla de menú para obtener una vista previa de ella. Seleccione **Aplicar** para aplicar el estilo de página de menú resaltado a la página de menú especificada (página del Menú raíz o del Título (Escenas)). Seleccione **Aplicar a todas las páginas** si desea usar el mismo estilo en cada página (Menú raíz y Título (Escenas)).

***Nota:** si no desea incluir un menú en el disco final, seleccione la plantilla **Ningún menú** en la ficha **Preferencias del menú**.*

Edición de propiedades del menú de disco

CyberLink Power2Go le permite editar algunas de las propiedades del menú de disco. Utilice los controles de navegación para obtener una vista previa del diseño y comportamiento del menú de disco actual.

Si desea ver las escenas o capítulos de su disco, utilice el botón  y los demás controles de navegación por menús para desplazarse por el menú del disco. O haga clic en el botón **Vista previa** en la parte inferior de la pantalla para ver el aspecto que tendrá su disco cuando se reproduzca en un reproductor de discos tras la grabación.

Nota: antes de previsualizar el disco, asegúrese de hacer clic en  y luego seleccione una calidad de vista previa de la lista (Full HD*, HD*, alta, normal, baja) para definir la resolución/calidad del vídeo utilizada durante la previsualización. Cuanto mayor sea la calidad que seleccione, más recursos serán necesarios para obtener una vista previa de su disco

Editar texto del menú de disco

Para editar el texto que aparece en la página del menú, incluido el texto del botón en el que se puede hacer clic, haga doble clic en él y luego introduzca el nuevo texto. Puede modificar el estilo, el tamaño y la alineación del texto del menú usando las opciones de propiedades de fuente del menú situadas en la parte superior de la ventana del menú de disco.

Para cambiar la posición del texto o los botones del menú, sólo tiene que hacer clic en él y arrastrarlo a la nueva posición.

Nota: cuando cambie la posición del texto y de los botones, asegúrese de hacer clic en  para habilitar la zona segura de TV, que muestra un cuadro en la ventana de vista previa que indica el área en pantalla de la mayoría de pantallas de TV.

Configuración de las opciones del menú de disco

En la parte inferior de la ficha Preferencias del menú, puede configurar las opciones del menú de disco como sigue:

- **Incluir menú raíz:** seleccione esta opción si desea un menú raíz o una página inicial en el disco. Si anula la selección de esta opción, la página de escenas se muestra de forma predeterminada al reproducir el disco grabado.
- **Incluir vídeo de apertura del menú:** anule la selección de esta opción si no desea que el menú de disco incluya el vídeo de apertura del menú que se encuentra disponible en algunos menús de disco. Esta opción es diferente del vídeo de primera reproducción que usted puede incluir tanto si se selecciona este elemento como si no.
- **Mostrar índice de miniaturas:** seleccione esta opción para añadir numeración a cada miniatura de escena y capítulo en las páginas de menú.

- **Activar miniatura de movimiento:** deseleccione esta opción si desea desactivar la vista previa en movimiento en las miniaturas de título del vídeo del menú del disco.

Definición de música de fondo del menú de disco

Algunas de las plantillas de menú de disco prediseñadas contienen música de menú, pero usted puede editarlas o añadir sus propias plantillas haciendo lo siguiente:

- haga clic en  para remplazar cualquier música de fondo actual. Seleccione **Importar de unidad de disco duro** para usar un archivo de audio que esté en su ordenador o en **Importar de la biblioteca de música de fondo** para usar la música proporcionada por Power2Go.
- haga clic en  para quitar la música de fondo actual del menú de disco.
- haga clic en  para editar la música añadida original, o la música añadida anteriormente, en la ventana Editar música de fondo del menú de la siguiente manera:
 - haga clic en el botón  para agregar archivos de música adicionales. Seleccione **Importar de unidad de disco duro** para usar un archivo de audio que esté en su ordenador o en **Importar de la biblioteca de música de fondo** para usar la música proporcionada por Power2Go.
 - recorte el archivo de audio utilizando los controles de reproducción y mueva los controles deslizantes de la barra de recorte a los puntos de inicio y finalización que desee.



- utilice el control deslizante de volumen para definir el volumen de la música de fondo cuando se muestre el menú.



- puede hacer que la música del menú realice una **Aparición gradual** o **Desaparición gradual**.
- si la duración del archivo del menú de música es inferior a la duración especificada, seleccione la opción de repetición **Repetición automática** para reproducirla en bucle.
- haga clic en **Aplicar a todas las páginas** para definir la música para todas las páginas de menús del disco, o haga clic en **Aplicar** para definirla solo para la página de menú del disco que está editando actualmente.

Añadir un vídeo de primera reproducción

Utilice esta opción para añadir un vídeo como un vídeo de primera reproducción en su disco creado. El vídeo de primera reproducción se reproduce automáticamente cuando el disco se inserta en un reproductor de discos, antes de que se cargue el menú de disco. No hay botones de navegación disponibles durante la primera reproducción y no se puede avanzar rápidamente más allá de este segmento. En una producción profesional, normalmente es un aviso o advertencia de copyright. Sin embargo, en vez de eso, puede preferir usar una introducción personal u otro clip de vídeo.

Para definir un clip como primera reproducción, haga lo siguiente:

- haga clic en  y luego seleccione el vídeo que desea utilizar.
- haga clic en  para quitar el archivo definido como primer vídeo reproducido.
- haga clic en  para editar el vídeo de primera reproducción en la ventana Editar vídeo de primera reproducción de la siguiente manera:
 - haga clic en el botón  para cambiar el vídeo de primera reproducción.
 - recorte el archivo de vídeo de primera reproducción utilizando los controles de reproducción para ver dónde desea que empiece el clip recortado y luego haga clic en  para definir la posición de la marca de entrada o arrastre la marca del control deslizante de posición hasta esta posición .



- recorte el vídeo de primera reproducción utilizando los controles del reproducción para encontrar dónde desea que finalice el clip recortado y haga clic en  para definir la posición de la marca de salida o arrastre la marca del control deslizante de posición hasta esta posición.



Nota: puede hacer clic en  para bloquear la duración del vídeo de primera reproducción que desee recortar. Una vez bloqueada, haga clic y arrastre el contenido seleccionado a la posición exacta que desee recortar.

- utilice el control deslizante de volumen para definir el volumen del vídeo de primera reproducción durante la reproducción.



- haga clic en **Aplicar** para guardar sus cambios.

Configuración del modo de reproducción del disco

Haga clic en el botón  para definir el modo en que se reproducirá el disco en el reproductor de discos seleccionando uno de los modos de reproducción disponibles en la lista.

En la ventana Configuración del modo de reproducción, puede definir lo siguiente:

- elija uno de los cuatro modos de reproducción basándose en las descripciones disponibles. El disco seguirá el comportamiento seleccionado cuando se inserte o cuando se presione Reproducir en el reproductor de discos.
- si desea que el contenido del disco se reproduzca automáticamente, seleccione la opción **Fin de tiempo de espera automático del menú**. Una vez seleccionado, su contenido se reproduce automáticamente después de mostrar el menú de disco para la duración especificada. Si no selecciona esta opción, el menú realiza un bucle indefinidamente hasta que pulse el botón de reproducción del reproductor de discos.

Edición de las preferencias del disco

Antes de grabar un disco, se recomienda configurar sus preferencias de disco, inclusive el formato de archivo de vídeo y disco, formato de audio, etc. Haga clic en la ficha **Preferencias del disco** para configurar sus preferencias del disco.

Las siguientes preferencias están disponibles en la ficha Preferencias del disco:

Formato de disco

- el formato de su disco viene determinado por la opción que seleccionó en la página Nueva tarea (**Disco DVD-Vídeo, disco Blu-ray, AVCHD**). En función del formato de disco que seleccione, habrá una opción desplegable para seleccionar la capacidad del disco o una opción para grabar en un disco extraíble. Por ejemplo, para AVCHD puede grabar el vídeo en un disco extraíble, tarjeta SD/SDHC/SDXC o memory stick.

Configuración de vídeo y audio

- **Seleccionar el formato de grabación de vídeo:** si está disponible para el formato del disco seleccionado, seleccione el formato de grabación del vídeo en el disco y su relación de aspecto.
- **Seleccionar el formato y calidad de la codificación de vídeo:** si está disponible para el formato de disco que ha seleccionado, seleccione un formato de codificación y calidad de vídeo para el disco. La opción **Ajuste inteligente** ajusta automáticamente la velocidad de bits en el archivo de vídeo de máxima calidad que quepa exactamente en el disco que esté utilizando.
- **Seleccionar el formato de la codificación de audio y los canales:** seleccione un formato de audio para su disco y el número de canales a los que es capaz de dar salida.

Nota: las opciones de calidad de vídeo y tipo de audio que están disponibles dependen del formato de disco que ha seleccionado.

- **Formato de TV:** seleccione el formato de TV (NTSC o PAL) para su vídeo. Este formato debe corresponderse con el formato de la región en donde desea reproducir su disco de vídeo.

Grabación de vídeo en un disco

La grabación del disco es la última etapa del proceso de creación de disco. Una vez grabado el disco, podrá reproducirlo en un reproductor de discos.

*Nota: antes de grabar su disco, seleccione **Grabación > Configuración** en el menú (o pulse Ctrl+I en el teclado) para configurar los ajustes de vídeo. Consulte [Configuración de vídeo](#) para obtener más información.*

Para grabar su vídeo en disco, haga lo siguiente:

1. En la ventana Crear disco, haga clic en el botón **Grabar** .
2. Configure las preferencias de producción como sigue:
 - **Unidad actual:** la unidad de grabación (o disco extraíble para el formato AVCHD) usará CyberLink Power2Go para grabar la producción en disco. Si es necesario, haga clic en el botón  para seleccionar otra unidad y realizar la configuración de grabación. Consulte [Configurar los ajustes de grabación](#) para obtener más información. Si está trabajando su producción en un disco regrabable, puede hacer clic en  para borrarla. Consulte [Borrado de discos](#) para obtener más información.
 - **Etiqueta de volumen de disco:** en el campo que se proporciona, escriba una etiqueta para el disco. La etiqueta del disco puede tener hasta 16 caracteres.
 - **Grabar en disco:** asegúrese de que esta opción está seleccionada si desea que su producción se grabe en un disco.
 - **Número de copias:** en el campo que se proporciona, escriba el número de discos que desea que grabe CyberLink Power2Go sucesivamente.
 - **Crear una carpeta:** seleccione esta opción para crear una carpeta de disco en el equipo con todos los archivos necesarios para la grabación. Haga clic en  para especificar la carpeta donde se crea. La creación de una carpeta sobrescribe todos los datos existentes en un directorio.
 - **Etiquetas del Administrador de discos:** haga clic en este botón para agregar etiquetas de búsqueda de palabras clave que puede utilizar para encontrar el disco posteriormente en la biblioteca del Administrador de discos. Consulte [Uso del Administrador de discos](#) para obtener información más detallada.
 - **Habilitar x.v.Color:** x.v.Color es un sistema de color que puede mostrar un rango de color más amplio de lo habitual. CyberLink Power2Go puede generar una secuencia compatible con x.v.Color que sea compatible con pantallas RGB, al tiempo que ofrece la oportunidad de conseguir una mejor calidad visual si su entorno de reproducción está capacitado para x.v.Color.
 - **Habilitar codificador de vídeo de hardware:** habilite esta opción para reducir el tiempo de procesamiento y grabación. Esta opción solamente está activada si su equipo admite la aceleración de hardware (tarjeta gráfica

NVIDIA que admita la tecnología CUDA, una tarjeta gráfica AMD que admita AMD Accelerated Parallel Processing o un equipo con tecnología Intel Core Processor Family).

3. Haga clic en **Iniciar grabación** para iniciar el proceso de grabación.

***Nota:** el proceso de grabación puede llevar al menos algunos minutos, en función de la duración y de la calidad de su vídeo y de la velocidad de procesamiento del equipo. Espérese un rato mientras CyberLink Power2Go presenta su disco de vídeo. Seleccione la opción **Cerrar automáticamente tras la grabación** si desea que CyberLink Power2Go apague automáticamente su ordenador en cuanto haya grabado con éxito su disco.*

Configurar los ajustes de grabación

Antes de grabar un disco por primera vez, se recomienda hacer clic en  para definir la configuración de la grabación como sigue:

- **Unidad de grabación:** seleccione la unidad de grabación que va a usar CyberLink Power2Go para grabar la producción en disco.
- **Velocidad de grabación:** defina la velocidad de grabación usada al grabar el disco. Si encuentra errores durante el proceso de grabación, pruebe a reducir la velocidad de grabación.
- **Incluir protección contra agotamiento del búfer:** seleccione esta opción para garantizar que el vídeo se escribe en disco sin interrupción. Una interrupción en la grabación de vídeo puede originar un disco inutilizable.

Después de definir esta configuración, CyberLink Power2Go la utiliza en cada grabación hasta que la configuración sea modificada.

Borrado de discos

Si está usando un disco regrabable, puede borrar el contenido grabado anteriormente. Esto le permite reutilizar los mismos discos varias veces sin la necesidad de comprar nuevos discos. Haga clic en el botón  para comenzar a borrar un disco.

Al borrar un disco, puede seleccionar:

- la opción **Borrado rápido** para borrar el índice del disco contenido en el disco.
- la opción **Borrado completo** para borrar todo el contenido que el disco contiene.

Grabación de una carpeta DVD/disco Blu-ray

Use la función **Grabar carpeta DVD** y **Grabar carpeta de disco Blu-ray** para grabar las carpetas de discos creados anteriormente en un DVD o disco Blu-ray.

Para grabar una carpeta DVD o disco Blu-ray, haga lo siguiente:

1. En la ventana Nueva tarea, haga clic en la opción **Disco de vídeo**. Seleccione la opción **Grabar carpeta DVD** o **Grabar carpeta de disco Blu-ray** para abrir la ventana Grabar carpeta DVD/disco Blu-ray.
2. Haga clic en  y luego seleccione la carpeta de DVD/disco Blu-ray en el ordenador que desea grabar en un disco.
3. Introduzca un **Nombre del disco** en el campo facilitado.
4. Inserte el disco y luego seleccione la unidad en la lista desplegable.
5. Si es necesario, establezca la **Velocidad de escritura** y el **Número de copias** que desea grabar.
6. Seleccione **Realizar la simulación de escritura** si desea que CyberLink Power2Go simule en primer lugar el proceso de grabación para garantizar que finalice la grabación con éxito.
7. Haga clic en **Grabar** para iniciar el proceso de grabación.

***Nota:** seleccione la opción **Cerrar automáticamente tras la grabación** si desea que CyberLink Power2Go apague automáticamente su ordenador en cuanto haya grabado con éxito su disco.*

8. Cuando finalice la grabación, seleccione una opción en la ventana que se abre:
 - Haga clic en el enlace **Ver registro** para ver el registro de grabación. El registro se abrirá en su editor de TXT predeterminado, donde podrá verlo y guardarlo.

- Haga clic en **Imprimir etiqueta** para crear una etiqueta de disco para el disco en CyberLink LabelPrint, si está instalado en su ordenador.
- Haga clic en **Capturar etiqueta** para sacar una instantánea de foto que se usará para ayudarle a identificar el disco grabado en el Administrador de discos*.

***Nota:** si opta por imprimir una etiqueta de disco en CyberLink LabelPrint, no tendrá que capturar la etiqueta, ya que CyberLink Power2Go importa automáticamente la etiqueta creada al Administrador de discos. Consulte [Las instantáneas con marca de disco](#) para obtener más información sobre cómo ver y editar la instantánea con marca.*

- Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana.

***Nota:** * esta función no está disponible en algunas versiones de CyberLink Power2Go.*

Capítulo 6:

Disco de música

La opción **Disco de música** le permite crear un CD/DVD MP3 o WMA con sus archivos de música, o bien crear un CD de audio tradicional que se reproduzca en un reproductor de CD normal. También puede importar un archivo CUE (y su archivo de audio asociado) para crear un disco de audio CUE.

***Nota:** consulte [Formatos de archivo compatibles](#) para obtener una lista de los formatos de archivo de audio que puede importar al crear un disco de música.*

Grabar un CD de audio o Disco de música MP3/WMA

Para grabar un CD de música de audio o discos de música MP3/WMA, haga lo siguiente:

1. En la ventana Nueva tarea, haga clic en la opción **Disco de música** y luego seleccione el tipo de disco de música que desea crear (**CD de Audio**, **CD de WMA**, **CD de MP3**, **DVD de WMA**, **DVD de MP3**). Aparece la ventana de Disco de música.
2. Utilice el panel de búsqueda (consulte [Uso del panel de búsqueda](#) para obtener más información) para encontrar la música que desea incluir en el disco.

***Nota:** para obtener mejores resultados de búsqueda, asegúrese de configurar la biblioteca Power2Go antes de crear un disco de música. Una vez hecho esto, los archivos de música en la biblioteca se organizan para usted en la Ficha Contenido multimedia en el panel de búsqueda y se pueden buscar con el campo de búsqueda. Consulte [Preferencias de la biblioteca](#) para más información.*

3. Seleccione los archivos que desea grabar y a continuación arrástrelos y suéltelos en el área de contenido.

***Nota:** también puede hacer clic en el botón  para agregar los archivos de música o los demás botones disponibles para reorganizar y previsualizar la música en el disco. Si desea extraer el audio de un clip de vídeo e incluirlo en su disco de música, solo tiene que agregar el clip de vídeo al disco.*

4. si desea editar o añadir efectos a un archivo de música, selecciónelo y luego haga clic en el botón  para editarlo en CyberLink WaveEditor*. Consulte el archivo de ayuda en CyberLink WaveEditor para obtener información detallada sobre cómo editar audio en ese programa. En cuanto haya acabado de editar un archivo de audio, el archivo actualizado volverá a colocarse en el área de contenido.
5. Si es necesario, haga clic en el botón **Editar** para ajustar la calidad de audio del disco, añadir texto al CD, y más. Si va a crear un CD de audio, consulte [Preferencias de CD de audio](#). Consulte [Preferencias de disco MP3/WMA](#) si va a crear un disco de música MP3/WMA.
6. En cuanto haya añadido todo el contenido que desea en el disco, haga clic en el botón **Siguiente**.
7. Si es necesario, ajuste las opciones en [General](#) y en [Opciones de grabación](#).
8. Haga clic en **Grabar** cuando está listo para grabar el disco.

***Nota:** seleccione la opción **Cerrar automáticamente tras la grabación** si desea que CyberLink Power2Go apague automáticamente su ordenador en cuanto haya grabado con éxito su disco.*

9. Cuando finalice la grabación, seleccione una de las siguientes opciones en la ventana que se abre:
 - Haga clic en el enlace **Ver registro** para ver el registro de grabación. El registro se abrirá en su editor de TXT predeterminado, donde podrá verlo y guardarlo.
 - Haga clic en **Imprimir etiqueta** para crear una etiqueta de disco para el disco en CyberLink LabelPrint, si está instalado en su ordenador.
 - Haga clic en **Capturar etiqueta** para sacar una instantánea de foto que se usará para ayudarle a identificar el disco grabado en el Administrador de discos*.

***Nota:** si opta por imprimir una marca de disco en CyberLink LabelPrint, no tendrá que capturar la marca, ya que CyberLink Power2Go importa automáticamente la marca creada al Administrador de discos. Consulte [Las instantáneas con marca de disco](#) para obtener más información sobre cómo ver y editar la instantánea con marca.*

- Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana.

*Nota: * esta función no está disponible en algunas versiones de CyberLink Power2Go.*

Preferencias de CD de audio

Al crear un CD de audio, haga clic en el botón **Editar** para acceder a las preferencias siguientes:

- **Habilitar texto en CD:** seleccione esta opción si desea añadir información sobre el disco de música que está creando. Introduzca la información que desee en los campos facilitados.
- **Normalizar volumen de todas las pistas del CD:** seleccione esta opción para definir el volumen de todas las pistas de audio del CD en el mismo nivel.
- **Insertar espacio de audio entre pistas:** introduzca la duración o silencio entre cada pista en segundos en el campo facilitado.

Cuando haya terminado de modificar las preferencias, haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios para su CD de audio.

Preferencias de disco MP3/WMA

Al crear un disco MP3 o WMA, haga clic en el botón **Editar** para acceder a las preferencias siguientes:

- **Calidad:** seleccione la calidad de sonido de los archivos MP3/WMA que se graban en el disco desde la lista desplegable.
- **Generar automáticamente lista de reproducción para Windows Media Player:** seleccione esta opción si desea que CyberLink Power2Go cree una lista de reproducción para Windows Media Player con las canciones que estarán en su disco.
- **Normalizar volumen de todas las pistas del CD:** seleccione esta opción para definir el volumen de todas las pistas de audio del CD en el mismo nivel.
- **Añadir prefijo numérico para el orden de reproducción:** seleccione esta opción si desea agregar un prefijo numérico al disco de música. Al habilitar esto, se establecerá el orden de reproducción de canciones en términos de cómo aparecen los archivos de música en el área de contenido.

Cuando haya terminado de modificar las preferencias, haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios para su disco MP3/WMA.

Grabar un disco de audio CUE

En la opción Disco de música, puede importar un archivo CUE (y su audio asociado) para crear y grabar un disco de audio CUE. Un archivo CUE es un archivo de metadatos que presenta el orden de las pistas en un archivo de audio asociado y otra información. Cuando se importe a la ventana Disco de audio CUE, se cargará automáticamente toda la información de audio, incluyendo el nombre del álbum y del artista, y la información de la pista, siempre y cuando esté disponible en el archivo CUE.

Para grabar un disco de audio CUE, haga lo siguiente:

1. En la ventana Nueva tarea, haga clic en la opción **Disco de música** y luego seleccione **Disco de audio CUE**. Se muestra la ventana de Disco de audio CUE.
2. Haga clic en  para importar un archivo CUE. Acceda a la ubicación del archivo CUE, selecciónelo y luego haga clic en **Abrir** para importarlo.

***Nota:** el archivo de audio asociado al archivo CUE debe estar en la misma carpeta que el archivo CUE y tener el mismo nombre de archivo. El archivo de audio asociado puede estar en formato de archivo FLAC o APE.*

3. Inserte el disco y luego seleccione la unidad en la lista desplegable.
4. Si es necesario, seleccione una **Velocidad de escritura** para el disco de grabación. La velocidad que debería seleccionar dependerá de las unidades de grabación que utilice y de la calidad de los discos.
5. Introduzca el **Número de copias** que desea grabar.
6. Si está disponible, puede utilizar las siguientes opciones que le ayudarán con el proceso de grabación:
 - seleccione **Realizar la simulación de escritura** si desea que CyberLink Power2Go simule en primer lugar el proceso de grabación para garantizar que finalice la grabación con éxito.
 - si está disponible, seleccione **Verificar datos de grabación** si desea que CyberLink Power2Go compruebe que el contenido se ha grabado con éxito en el disco.
 - si está disponible, seleccione **Habilitar gestión de los defectos** para que CyberLink Power2Go intente arreglar cualquier defecto que haya en un disco para que el contenido grabe correctamente.

7. Cuando esté listo para grabar el disco, haga clic en el botón **Grabar**.

***Nota:** seleccione la opción **Cerrar automáticamente tras la grabación** si desea que CyberLink Power2Go apague automáticamente su ordenador en cuanto haya grabado con éxito su disco.*

8. Cuando finalice la grabación, seleccione una de las siguientes opciones en la ventana que se abre:

- Haga clic en el enlace **Ver registro** para ver el registro de grabación. El registro se abrirá en su editor de TXT predeterminado, donde podrá verlo y guardarlo.
- Haga clic en **Imprimir etiqueta** para crear una etiqueta de disco para el disco en CyberLink LabelPrint, si está instalado en su ordenador.
- Haga clic en **Capturar etiqueta** para sacar una instantánea de foto que se usará para ayudarle a identificar el disco grabado en el Administrador de discos*.

***Nota:** si opta por imprimir una etiqueta de disco en CyberLink LabelPrint, no tendrá que capturar la etiqueta, ya que CyberLink Power2Go importa automáticamente la etiqueta creada al Administrador de discos. Consulte [Las instantáneas con marca de disco](#) para obtener más información sobre cómo ver y editar la instantánea con marca.*

- Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana.

***Nota:** * esta función no está disponible en algunas versiones de CyberLink Power2Go.*

Capítulo 7:

Disco de galería de fotos

Con la opción **Disco de galería de fotos*** podrá utilizar sus fotos para crear una presentación dinámica que se grabe como una aplicación de fotos independiente en un CD, DVD o Disco Blu-ray.

***Nota:** consulte [Formatos de archivo compatibles](#) para obtener una lista de los formatos de archivo de foto que puede importar al crear un disco de galería de fotos.*

La galería de fotos se ejecuta en cualquier ordenador con el visor incluido, y puede incluir descripciones de las fotos y una URL externa en el disco.

***Nota:** * esta función no está disponible en algunas versiones de CyberLink Power2Go.*

Crear y grabar discos de galería de fotos

Cuando selecciona la opción **Disco de galería de fotos**, está creando esencialmente un álbum de fotos en un disco. Puede crear más de un álbum en un sólo disco de galería de fotos.

Para crear y grabar un disco de galería de fotos, haga lo siguiente:

1. En la ventana Nueva tarea, haga clic en la opción **Disco de galería de fotos** y luego seleccione el tipo de disco (**CD**, **DVD**, **Disco Blu-ray**) que desea crear. La ventana Disco de galería de fotos se abre.
2. En el panel de Compilación del disco, de ser necesario, introduzca un nombre personalizado para el álbum de fotos que aparecerá en el disco.
3. Utilice el panel de búsqueda (consulte [Uso del panel de búsqueda](#) para obtener más información) para encontrar las fotos que desea incluir en el disco.
4. Seleccione las fotos que desea grabar y a continuación arrástrelas y suéltelas en el área de contenido. Haga clic en el botón  para cambiar a la vista en miniatura y facilitar la localización de las fotos exactas que está buscando.

Nota: también puede hacer clic en el botón  para añadir las fotos. Asegúrese de que tiene el álbum al que desea añadir las fotos seleccionado en el panel *Compilación del disco* antes de añadir sus fotos.

5. Repita los dos últimos pasos para añadir más fotos a un álbum según corresponda. También puede hacer clic en el botón  para crear un nuevo álbum en el disco.
6. Si es necesario, haga clic en el botón **Editar** para ajustar el título de la galería, la imagen de fondo, etc. Consulte [Preferencias de disco de galería de fotos](#) para obtener más información.
7. En cuanto haya añadido todas las fotos que desea en el disco, haga clic en el botón **Siguiente**.
8. Si es necesario, ajuste las opciones en [General](#) y en [Opciones de grabación](#).
9. Haga clic en **Grabar** cuando está listo para grabar el disco.

Nota: seleccione la opción **Cerrar automáticamente tras la grabación** si desea que CyberLink Power2Go apague automáticamente su ordenador en cuanto haya grabado con éxito su disco.

10. Cuando finalice la grabación, seleccione una de las siguientes opciones en el cuadro de ventana que se abre:
 - Haga clic en el enlace **Ver registro** para ver el registro de grabación. El registro se abrirá en su editor de TXT predeterminado, donde podrá verlo y guardarlo.
 - Haga clic en **Imprimir etiqueta** para crear una etiqueta de disco para el disco en CyberLink LabelPrint, si está instalado en su ordenador.
 - Haga clic en **Capturar etiqueta** para sacar una instantánea de foto que se usará para ayudarle a identificar el disco grabado en el Administrador de discos*.

Nota: si opta por imprimir una marca de disco en CyberLink LabelPrint, no tendrá que capturar la marca, ya que CyberLink Power2Go importa automáticamente la marca creada al Administrador de discos. Consulte [Las instantáneas con marca de disco](#) para obtener más información sobre cómo ver y editar la instantánea con marca.

- Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana.

*Nota: * esta función no está disponible en algunas versiones de CyberLink Power2Go.*

Preferencias de disco de galería de fotos

Al crear un disco de galería de fotos, haga clic en el botón **Editar** para acceder a las preferencias siguientes:

- **Título de la galería:** escriba un título para la galería de fotos. El título se muestra en su disco después de grabarlo.
- **Logotipo personalizado:** haga clic en el botón **Logotipo personalizado** para personalizar el logotipo que se utiliza en su galería de fotos, tal y como sigue:
 - **No incluir logotipo en la galería de fotos:** seleccione esta opción si no desea incluir un logotipo en su galería de fotos creada.
 - **Incluir logotipo en la galería de fotos:** seleccione esta opción si desea incluir un logotipo en su galería de fotos creada. Haga clic en el botón  para seleccionar una imagen y utilizarla como logotipo, reemplazando el logotipo predeterminado de CyberLink.
 - **Incluir enlace URL en el logotipo:** seleccione esta opción si desea incluir un enlace URL en el logotipo. Una vez seleccionado, introduzca la dirección URL en el campo provisto (**http://**). Cuando los usuarios hacen clic en el logotipo de la galería de fotos creada, son conducidos a la URL especificada.

Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios.


- **Velocidad de la presentación:** introduzca la duración, en segundos, en la que desea que cada foto o diapositiva se muestre al reproducir su galería de fotos como una presentación.
- **Imagen de fondo:** haga clic en el botón **Cambiar** para establecer la imagen que se utiliza como el fondo en la galería de fotos. Si ninguna de las imágenes predeterminadas, se adapta a su disco de galería, haga clic en el botón **Examinar** para utilizar su propia imagen personalizada.
- **Mostrar información EXIF:** si las imágenes fueron tomadas con una cámara digital que admite EXIF, seleccione esta opción si desea que los detalles de la imagen se muestren en su disco de galería de fotos.

- **Añadir música de fondo:** si desea que la música se reproduzca en el fondo a medida que los usuarios se desplace por su disco de galería de fotos, seleccione esta opción y luego haga clic en **Examinar** para seleccionar el archivo de música que desea utilizar. Seleccione **Importar de unidad de disco duro** para usar un archivo de audio que esté en su ordenador o en **Importar de la biblioteca de música de fondo** para utilizar la música que ofrece Power2Go.
- **Incluir nota del editor:** si desea incluir una nota o descripción acerca de su galería de fotos, seleccione esta opción, haga clic en **Editar** y luego introduzca el **Título** y **Contenido** (nota/descripción) en los campos facilitados.
- **Incluir URL externa:** si desea incluir un enlace a una página Web en el disco de galería de fotos, seleccione esta opción, haga clic en **Editar** y luego introduzca el **Nombre** y la URL (**http://**) del sitio Web en los campos proporcionados.
- Haga clic en el botón **Vista previa** si desea ver qué aspecto tendrá su disco de galería fotográfica después de haberlo grabado en un disco. Haga clic en **Exportar** para crear la aplicación de galería de fotos independiente en una carpeta de su unidad de disco duro.

Cuando haya terminado de modificar las preferencias, haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios para su disco de galería de fotos.

Ver discos de galería de fotos

En cuanto haya creado un disco de galería de fotos, para poder verlo, sólo tiene que insertar el disco en una unidad de disco del ordenador. El visor de la galería de fotos reproducirá el disco de forma automática.



Si su disco no se reproduce automáticamente o usted ha exportado la aplicación a su unidad, solo tiene que desplazarse hasta CL_Gallery.exe en el disco/unidad de disco duro y hacer doble clic en él para ver la galería de fotos.

Capítulo 8:

Copia de archivos multimedia en línea

Utilice la opción **Copia de contenido en línea*** para descargar los vídeos de YouTube a la unidad de disco duro del ordenador. También puede hacer copia de seguridad de los medios grabándolos directamente en un CD, DVD o Blu-ray Disc.

***Nota:** * esta función no está disponible en algunas versiones de CyberLink Power2Go.*

Hacer una copia de seguridad del contenido multimedia en línea en discos

Para hacer una copia de seguridad del contenido multimedia en línea en un disco, haga lo siguiente:

1. En la ventana Nueva tarea, haga clic en la opción **Copia de contenido en línea** y luego seleccione el tipo de disco (**Hacer copia de seguridad en CD**, **Hacer copia de seguridad en DVD**, **Hacer copia de seguridad en Disco Blu-ray**) que desea usar. Se abrirá la ventana Copia de seguridad de contenido multimedia en línea.
2. En el panel de búsqueda, examine los vídeos de YouTube disponibles para encontrar el vídeo del que desea hacer copia de seguridad. Puede hacer doble clic en un vídeo para verlo en el navegador web predeterminado.

***Nota:** también puede buscar vídeos concretos en YouTube introduciendo palabras clave en el campo de búsqueda de la parte superior derecha de la ventana.*

3. Seleccione el vídeo de YouTube del que desea hacer copia de seguridad, arrástrelo y suéltelo en el área de contenido.

***Nota:** también puede hacer clic en el botón  para añadir el medio o bien hacer clic en el botón  para crear una carpeta en el disco.*

4. Haga clic con el botón derecho en cada miniatura de vídeo del área de contenido y luego seleccione **Formato & Resolución** para seleccionar la resolución de vídeo del archivo que se grabará en el disco.

Nota: haga clic en el botón  para cambiar a la vista de lista y hacer que resulte más fácil ver la resolución, el formato de archivo, etc. en el área de contenido. Las resoluciones y formatos de vídeo disponibles dependen del formato y de la calidad original del vídeo del que se va a hacer una copia de seguridad.

5. Después de haber añadido todo el contenido que desea grabar, haga clic en el botón **Siguiente**.
6. Si es necesario, ajuste las opciones en [General](#) y en [Opciones de grabación](#).
7. Haga clic en **Grabar** cuando está listo para grabar el disco.

*Nota: seleccione la opción **Cerrar automáticamente tras la grabación** si desea que CyberLink Power2Go apague automáticamente su ordenador en cuanto haya grabado con éxito su disco.*

8. Cuando finalice la grabación, seleccione cualquiera de las siguientes opciones en la ventana que se abre:
 - Haga clic en el enlace **Ver registro** para ver el registro de grabación. El registro se abrirá en su editor de TXT predeterminado, donde podrá verlo y guardarlo.
 - Haga clic en **Imprimir etiqueta** para crear una marca de disco para el disco en CyberLink LabelPrint, si está instalado en su ordenador.
 - Haga clic en **Capturar etiqueta** para sacar una instantánea de foto que se usará para ayudarle a identificar el disco grabado en el Administrador de discos.

Nota: si opta por imprimir una etiqueta de disco en CyberLink LabelPrint, no tendrá que capturar la etiqueta, ya que CyberLink Power2Go importa automáticamente la etiqueta creada al Administrador de discos. Consulte [Las instantáneas con marca de disco](#) para obtener más información sobre cómo ver y editar la instantánea con marca.

- Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana.

Descargar contenido multimedia en línea al disco duro

Para descargar contenido multimedia en línea al disco duro de su ordenador, haga lo siguiente:

1. En la ventana Nueva tarea, haga clic en la opción **Copia de contenido en línea** y luego seleccione **Descargar en unidad de disco duro**. Se abrirá la ventana Copia de seguridad de contenido multimedia en línea.
2. En el panel de búsqueda, examine los vídeos de YouTube disponibles para encontrar el vídeo que desea descargar. Puede hacer doble clic en un vídeo para verlo en el navegador web predeterminado.

***Nota:** también puede buscar vídeos concretos en YouTube introduciendo palabras clave en el campo de búsqueda de la parte superior derecha de la ventana.*

3. Seleccione el vídeo de YouTube que desea descargar y luego arrástrelo y suéltelo en el área de contenido.

***Nota:** también puede hacer clic en el botón  para añadir el medio seleccionado o bien hacer clic en el botón  para crear una nueva carpeta en la carpeta de descarga del disco duro de su ordenador.*

4. Haga clic con el botón derecho en cada miniatura de vídeo del área de contenido y luego seleccione **Formato & Resolución** para seleccionar la resolución de vídeo del archivo que se descargará.

***Nota:** haga clic en el botón  para cambiar a la vista de lista y hacer que resulte más fácil ver la resolución, el formato de archivo, etc. en el área de contenido. Las resoluciones y formatos de vídeo disponibles dependen del formato y de la calidad original del vídeo del que se va a hacer una copia de seguridad.*

5. Después de haber añadido todo el contenido que desea grabar, haga clic en el botón **Siguiente**.
6. Si es necesario, ajuste las opciones en [General](#) y en [Opciones de grabación](#).
7. Haga clic en **Descargar** cuando esté listo para descargar el contenido multimedia.

8. Cuando finalice la descarga, seleccione cualquiera de las siguientes opciones en la ventana que se abre:
 - Haga clic en **Listo** para cerrar la ventana.
 - Haga clic en **Abrir carpeta** para abrir la carpeta del disco duro de su ordenador en la que se han descargado los archivos multimedia.

Capítulo 9:

Copiar disco

La función **Copiar disco** le permite realizar una copia exacta de un disco. No obstante, deberá copiar todo el contenido del disco en un disco en blanco del mismo tipo de disco. No se puede, por ejemplo, copiar el contenido de un CD en un DVD. La función Copiar disco también le permite guardar o grabar imágenes de disco.

***Nota:** ciertos discos no se pueden copiar si están protegidos contra grabación o si contienen errores.*

Copia de discos

Con CyberLink Power2Go puede copiar y grabar todo el contenido de un disco en otro. Puede llevar a cabo esta función en el modo Programa completo de Power2Go y utilizando el accesorio de grabación de escritorio. Solamente el primer paso para la abertura de la ventana Copiar disco es ligeramente diferente.

Para copiar un disco, haga lo siguiente:

1. Abra la ventana Copiar disco:
 - seleccionando la opción **Copiar disco** y luego **Copiar disco** en la ventana de nueva tarea en el modo de Programa completo de Power2Go.
 - seleccionando el botón  en el Accesorio de grabación de escritorio hasta que se muestre el accesorio Copiar disco, y luego haciendo clic en  para abrir la ventana Copiar disco.
2. Seleccione sus unidades de origen y destino con los desplegables **Desde** y **Hasta**.
3. Seleccione una **Velocidad de lectura** y una **Velocidad de escritura** para cada disco. Las velocidades que seleccione dependerán de las unidades de grabación que utiliza y de la calidad de los discos.
4. Seleccione **Ignorar error de lectura** si desea que CyberLink Power2Go copie el disco, incluso si detecta errores.

5. Seleccione la opción **Copiar en disco duro**, si está disponible, para guardar también una copia del disco en la unidad de su disco duro.
6. Seleccione **Copiar todo el disco** si desea copiar todo el contenido del disco en el disco de destino.
7. Introduzca el **Número de copias** que desea grabar.
8. Si está disponible, puede utilizar las siguientes opciones que le ayudarán con el proceso de grabación:
 - seleccione **Realizar la simulación de escritura** si desea que CyberLink Power2Go simule en primer lugar el proceso de grabación para garantizar que finalice la grabación con éxito.
 - si está disponible, seleccione **Verificar datos de grabación** si desea que CyberLink Power2Go compruebe que el contenido se ha grabado con éxito en el disco.
 - si está disponible, seleccione **Habilitar gestión de los defectos** para que CyberLink Power2Go intente arreglar cualquier defecto que haya en un disco para que el contenido grabe correctamente.
9. Seleccione **Cifrar la copia de disco** si desea que la copia grabada esté protegida por contraseña. Una vez se selecciona:
 - Seleccione el nivel de seguridad del disco: **Protegido (128 bits)** o **Altamente protegido (256 bits)**.
 - Introduzca una **Contraseña** para su disco de datos protegido. Vuelva a introducir la contraseña en el campo **Confirmar contraseña** y, si es necesario, incluya un **Recordatorio de contraseña**, que pueda ayudarle si algún día la olvida.
 - Seleccione la casilla de verificación **Ocultar los nombres de archivo en discos protegidos** si desea cifrar los nombres de archivo en el disco.
 - Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios.
10. Haga clic en **Copiar** para empezar el proceso de copiado y grabación.
11. Cuando finalice la grabación, seleccione una opción en la ventana que se abre:

- Haga clic en el enlace **Ver registro** para ver el registro de grabación. El registro se abrirá en su editor de TXT predeterminado, donde podrá verlo y guardarlo.
- Haga clic en **Imprimir etiqueta** para crear una etiqueta de disco para el disco en CyberLink LabelPrint, si está instalado en su ordenador.
- Haga clic en **Capturar etiqueta** para sacar una instantánea de foto que se usará para ayudarle a identificar el disco grabado en el Administrador de discos*.

***Nota:** si opta por imprimir una etiqueta de disco en CyberLink LabelPrint, no tendrá que capturar la etiqueta, ya que CyberLink Power2Go importa automáticamente la etiqueta creada al Administrador de discos. Consulte [Las instantáneas con marca de disco](#) para obtener más información sobre cómo ver y editar la instantánea con marca.*

- Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana.

***Nota:** * esta función no está disponible en algunas versiones de CyberLink Power2Go.*

Guardar una imagen de disco

Resulta útil guardar una imagen en el disco si desea hacer copia de seguridad de sus discos en la unidad de disco duro del ordenador.

Para guardar una imagen de disco, haga lo siguiente:

1. En la ventana Nueva tarea, seleccione la opción **Copiar disco** y luego en **Guardar la imagen del disco**.
2. Inserte un disco en la unidad de disco y luego, si es necesario, seleccione su unidad de origen en el desplegable **Desde**.
3. Seleccione **Ignorar error de lectura** si desea que CyberLink Power2Go copie el disco, incluso si detecta errores.
4. Seleccione **Copiar todo el disco** si desea copiar todo el contenido del disco en el archivo de imágenes.
5. Haga clic en  para establecer la carpeta en la que desea guardar la imagen, y luego introducir un nombre de archivo de imágenes, si es necesario.

6. Elija el formato de archivo del archivo de imágenes (P2I o ISO) en la lista desplegable **Guardar como tipo**.
7. Haga clic en **Guardar** para guardar la imagen de disco.
8. Cuando se haya guardado, seleccione una opción en la ventana que se abre:
 - Haga clic en **Ver registro** para ver el registro. El registro se abrirá en su editor de TXT predeterminado, donde podrá verlo y guardarlo.
 - Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana.

Grabación de una imagen de disco

Una imagen de disco es un archivo en su ordenador que es una copia duplicada del contenido y de la estructura de archivos de un disco. CyberLink Power2Go le permite grabar una imagen de disco (en los formatos ISO, P2I y RDF) en un disco.

***Nota:** puede ver el contenido de un archivo de imágenes con el Visor ISO de CyberLink. Consulte [Uso de Visor ISO de CyberLink](#) para más información sobre esta característica.*

Para grabar una imagen de disco, haga lo siguiente:

1. En la ventana Nueva tarea, seleccione la opción **Copiar disco** y luego **Grabar imagen del disco**.
2. Haga clic en  para seleccionar la imagen de disco que desea grabar en un disco.
3. Inserte su disco y seleccione su unidad en el desplegable de la sección **Hasta**.
4. Seleccione una **Velocidad de escritura** para cada disco. La velocidad que seleccione dependerá de la unidad de grabación que utiliza y de la calidad del disco.
5. Introduzca el **Número de copias** que desea grabar.
6. Si está disponible, puede utilizar las siguientes opciones que le ayudarán con el proceso de grabación:

- seleccione **Realizar la simulación de escritura** si desea que CyberLink Power2Go simule en primer lugar el proceso de grabación para garantizar que finalice la grabación con éxito.
- seleccione **Verificar datos de grabación** si desea que CyberLink Power2Go compruebe que el contenido se ha grabado con éxito en el disco.
- seleccione **Habilitar gestión de los defectos** para que CyberLink Power2Go intente arreglar cualquier defecto que haya en un disco para que el contenido grabe correctamente.

7. Haga clic en **Grabar** para iniciar el proceso de grabación.

***Nota:** seleccione la opción **Cerrar automáticamente tras la grabación** si desea que CyberLink Power2Go apague automáticamente su ordenador en cuanto haya grabado con éxito su disco.*

8. Cuando finalice la grabación, seleccione una opción en la ventana que se abre:

- Haga clic en el enlace **Ver registro** para ver el registro de grabación. El registro se abrirá en su editor de TXT predeterminado, donde podrá verlo y guardarlo.
- Haga clic en **Imprimir etiqueta** para crear una etiqueta de disco para el disco en CyberLink LabelPrint, si está instalado en su ordenador.
- Haga clic en **Capturar etiqueta** para sacar una instantánea de foto que se usará para ayudarle a identificar el disco grabado en el Administrador de discos*.

***Nota:** si opta por imprimir una etiqueta de disco en CyberLink LabelPrint, no tendrá que capturar la etiqueta, ya que CyberLink Power2Go importa automáticamente la etiqueta creada al Administrador de discos. Consulte [Las instantáneas con marca de disco](#) para obtener más información sobre cómo ver y editar la instantánea con marca.*

- Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana.

***Nota:** * esta función no está disponible en algunas versiones de CyberLink Power2Go.*

Capítulo 10:

Convertidor multimedia

Con el **Convertidor multimedia** puede convertir archivos de vídeo y audio en formatos adecuados para sus dispositivos móviles. También puede copiar el audio de sus CD y luego transferirlo a su dispositivo en un solo paso. Esta función es también donde se puede copiar el audio de su disco duro y convertir archivos de audio para utilizarlos en el ordenador.

***Nota:** consulte [Formatos de archivo compatibles](#) para obtener una lista de los formatos de archivo que se pueden importar y exportar (convertir/copiar archivos a) cuando se utiliza el Convertidor multimedia.*

Convertir vídeos para dispositivos móviles

Para convertir archivos de vídeo y a continuación transferirlos a un dispositivo móvil*, haga lo siguiente:

***Nota:** * esta función no está disponible en algunas versiones de CyberLink Power2Go.*

1. En la ventana de nueva tarea, haga clic en la opción **Convertidor multimedia** y a continuación **Vídeo a dispositivo móvil**. En la ventana Vídeo a dispositivo móvil aparece.
2. Utilice el panel de búsqueda (consulte [Uso del panel de búsqueda](#) para obtener más información) para encontrar los archivos de vídeo que desea convertir.

***Nota:** para obtener mejores resultados de búsqueda, asegúrese de configurar la biblioteca Power2Go antes de convertir. Una vez hecho esto, los archivos de vídeo en la biblioteca se pueden buscar cuando se introducen palabras clave en el campo de búsqueda. Consulte [Preferencias de la biblioteca](#) para más información.*

3. Seleccione los archivos que desea convertir y a continuación arrástrelos y suéltelos en el área de contenido.

***Nota:** también puede hacer clic en el botón  para añadir los archivos de vídeo.*

4. Si es necesario, haga clic en el botón  para habilitar cualquiera o todas las mejoras de la calidad de vídeo siguientes en el vídeo convertido:
- **CyberLink TrueTheater AutoLight:** seleccione para ajustar dinámicamente la relación de brillo y contraste del vídeo.
 - **CyberLink TrueTheater Denoise:** seleccione para reducir la cantidad de ruido en el vídeo.
 - **CyberLink TrueTheater HD:** seleccione para convertir el vídeo original en una versión de mayor resolución, más nítida y natural.
 - **CyberLink TrueTheater Color:** seleccione esta opción para ajustar de forma dinámica el índice de saturación del color en el vídeo, para que resulte más vivo, sin afectar a los tonos de piel.

Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana Mejoras de la calidad de vídeo.

5. Después de haber añadido todos los archivos de vídeo que desea convertir, haga clic en el botón **Siguiente**.
6. Si es necesario, conecte el dispositivo móvil al ordenador CyberLink Power2Go debería detectar su dispositivo automáticamente. Si no lo hace, pruebe a hacer clic en el botón **Detección automática** o seleccione manualmente la marca y modelo de dispositivo de los menús desplegables.
7. Seleccione el **Perfil de formato multimedia predeterminado** que desee utilizar para convertir los archivos de vídeo desde el menú desplegable. También puede seleccionar **Detección inteligente** si desea que CyberLink Power2Go seleccione automáticamente el mejor formato y la mejor resolución para usted basándose en el vídeo de origen y en el dispositivo de destino. Si desea crear su propio perfil, seleccione **Personalizar** y entonces personalice como se muestra a continuación:

***Nota:** las opciones **Detección inteligente** y **Personalizar** solo estarán disponibles si se selecciona una marca y un modelo de dispositivo.*

- **Formato de vídeo:** si está disponible, seleccione entre los formatos de archivos de vídeo disponibles.
- **Resolución:** si es necesario, seleccione la resolución del vídeo convertido desde el menú desplegable.
- **Formato de audio:** si está disponible, seleccione el formato de audio del vídeo convertido desde el menú desplegable.

Haga clic en **Aceptar** cuando esté hecho para usar el perfil personalizado.

8. Si es necesario, haga clic en el botón  para cambiar la carpeta donde los archivos de vídeo convertidos se guardan antes de que sean transferidos a su dispositivo móvil.
9. Si es necesario, establezca los ajustes de conversión como se muestra a continuación:
 - **Transferir al dispositivo móvil conectado después de la conversión:** seleccione esta opción si desea que CyberLink Power2Go transfiera los archivos de vídeo convertidos a un dispositivo móvil conectado una vez que se hayan convertido los archivos.

***Nota:** si convierte archivos multimedia para un dispositivo de Apple conectado, la opción **Añadir los archivos convertidos a la biblioteca iTunes** se encuentra disponible en su lugar.*

- **Codificador de vídeo de hardware:** seleccione esta opción para acelerar el proceso de conversión mediante el uso de aceleración de hardware para codificar el vídeo durante el proceso de conversión. Esta opción sólo está disponible si su ordenador es compatible con tecnología de Intel Quick Sync Video, NVIDIA CUDA o AMD Accelerated Parallel Processing.
10. Si es necesario, habilite alguna o todas de las siguientes mejoras de la calidad de vídeo:
 - **CyberLink TrueTheater AutoLight:** seleccione para ajustar dinámicamente la relación de brillo y contraste del vídeo.
 - **CyberLink TrueTheater Denoise:** seleccione para reducir la cantidad de ruido en el vídeo.
 - **CyberLink TrueTheater HD:** seleccione para convertir el vídeo original en una versión de mayor resolución, más nítida y natural.
 - **CyberLink TrueTheater Color:** seleccione esta opción para ajustar de forma dinámica el índice de saturación del color en el vídeo, para que resulte más vivo, sin afectar a los tonos de piel.
 11. Haga clic en **Convertir** cuando esté listo para convertir los archivos de vídeo.

***Nota:** seleccione la opción **Apagar el ordenador después de completar la conversión** si desea que CyberLink Power2Go apague automáticamente su ordenador en cuanto haya convertido con éxito los archivos.*

- Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana cuando se haya completado la conversión.

Convertir audio para dispositivos móviles

Para convertir archivos de audio y a continuación transferirlos a un dispositivo móvil*, haga lo siguiente:

Nota: * esta función no está disponible en algunas versiones de CyberLink Power2Go.

1. En la ventana de nueva tarea, haga clic en la opción **Convertidor multimedia** y a continuación **Audio a dispositivo móvil**. En la ventana Audio a dispositivo móvil aparece.
2. Utilice el panel de búsqueda (consulte [Uso del panel de búsqueda](#) para obtener más información) para encontrar los archivos de audio que desea convertir.

Nota: para obtener mejores resultados de búsqueda, asegúrese de configurar la biblioteca Power2Go antes de convertir. Una vez hecho esto, los archivos de música en la biblioteca se organizan para usted en la ficha Contenido multimedia en el panel de búsqueda y se pueden buscar usando el campo de búsqueda Consulte [Preferencias de la biblioteca](#) para más información.

3. Seleccione los archivos que desea convertir y a continuación arrástrelos y suéltelos en el área de contenido.

Nota: también puede hacer clic en el botón  para agregar los archivos de audio o los demás botones disponibles para reorganizar y previsualizar el audio. Si desea extraer el audio de un clip de vídeo e incluirlo en su dispositivo móvil, sólo tiene que añadir el clip de vídeo al área de contenido.

4. Si desea editar o añadir efectos a un archivo de audio, selecciónelo y luego haga clic en el botón  para editarlo en CyberLink WaveEditor*. Consulte el archivo de ayuda en CyberLink WaveEditor para obtener información detallada sobre cómo editar audio en ese programa. En cuanto haya acabado de editar un archivo de audio, el archivo actualizado volverá a colocarse en el área de contenido.

5. Después de haber añadido todos los archivos de audio que desea convertir, haga clic en el botón **Siguiente**.
6. Si es necesario, conecte el dispositivo móvil al ordenador CyberLink Power2Go debería detectar su dispositivo automáticamente. Si no lo hace, pruebe a hacer clic en el botón **Detección automática** o seleccione manualmente la marca y modelo de dispositivo de los menús desplegables.
7. Seleccione el perfil de formato multimedia que desea utilizar para convertir los archivos de audio desde el menú desplegable. Si desea crear su propio perfil, seleccione **Personalizar** y entonces personalice como se muestra a continuación:

***Nota:** la opción **Personalizar** solo estará disponible si se selecciona una marca y un modelo de dispositivo.*

- **Formato:** seleccionar entre los formatos de archivo de audio disponibles.
- **Velocidad de muestreo:** seleccione entre una de las velocidades de muestreo disponibles, que ayuda a definir la calidad del audio.
- **Velocidad de bits:** seleccione entre una de las velocidades de compresión disponibles, que ayuda a definir la calidad del audio.

Haga clic en **Aceptar** cuando esté hecho para usar el perfil personalizado.

8. Si es necesario, haga clic en el botón  para cambiar la carpeta donde los archivos de audio convertidos se guardan antes de que sean transferidos a su dispositivo móvil.
9. Si es necesario, establezca los ajustes de conversión como se muestra a continuación:
 - **Transferir al dispositivo móvil conectado después de la conversión:** seleccione esta opción si desea que CyberLink Power2Go transfiera los archivos de audio convertidos a un dispositivo móvil conectado una vez que se hayan convertido los archivos.

***Nota:** si convierte archivos multimedia para un dispositivo de Apple conectado, la opción **Añadir los archivos convertidos a la biblioteca iTunes** se encuentra disponible en su lugar.*

10. Haga clic en **Convertir** cuando esté listo para convertir los archivos de audio.

***Nota:** seleccione la opción **Apagar el ordenador después de completar la conversión** si desea que CyberLink Power2Go apague automáticamente su ordenador en cuanto haya convertido con éxito los archivos.*

- Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana cuando se haya completado la conversión.

Copiar audio y convertir para dispositivos móviles

Para copiar, convertir, y a continuación transferir audio a un dispositivo móvil*, haga lo siguiente:

***Nota:** * esta función no está disponible en algunas versiones de CyberLink Power2Go.*

1. En la ventana de nueva tarea, haga clic en la opción **Convertidor multimedia** y a continuación **CD de audio a dispositivo móvil**. En la ventana Audio a dispositivo móvil aparece.
2. Inserte el disco y seleccione la unidad desde el menú desplegable **Seleccionar origen**.
3. Si es necesario, anule la selección de las pistas de audio que no desee copiar y convertir.
4. Si es necesario, haga clic  junto a una pista de audio para modificar su información como se indica a continuación:
 - **Título:** introducir el título de la pista de audio.
 - **Artista:** introducir la información del artista.
 - **Nombre del álbum:** introducir el nombre del álbum.
 - **Género:** introduzca el género del audio que se está extrayendo.
 - **Aplicar etiquetas (excepto título y artista) a todas las pistas:** seleccione esta opción si desea aplicar el nombre del álbum y el género a todas las pistas que desea convertir.

Haga clic en **Aceptar** cuando haya terminado.

5. Cuando esté listo para copiar y convertir, haga clic en el botón **Siguiente**.

6. Si es necesario, conecte el dispositivo móvil al ordenador CyberLink Power2Go debería detectar su dispositivo automáticamente. Si no lo hace, pruebe a hacer clic en el botón **Detección automática** o seleccione manualmente la marca y modelo de dispositivo de los menús desplegables.
7. Seleccione el perfil de formato multimedia que desea utilizar para convertir los archivos de audio desde el menú desplegable. Si desea crear su propio perfil, seleccione **Personalizar** y entonces personalice como se muestra a continuación:

***Nota:** la opción Personalizar solo estará disponible si se selecciona una marca y un modelo de dispositivo.*

- **Formato:** seleccionar entre los formatos de archivo de audio disponibles.
- **Velocidad de muestreo:** seleccione entre una de las velocidades de muestreo disponibles, que ayuda a definir la calidad del audio.
- **Velocidad de bits:** seleccione entre una de las velocidades de compresión disponibles, que ayuda a definir la calidad del audio.

Haga clic en **Aceptar** cuando esté hecho para usar el perfil personalizado.

8. Si es necesario, haga clic en el botón  para cambiar la carpeta donde los archivos de audio copiados y convertidos se guardan antes de que sean transferidos a su dispositivo móvil.
9. Si es necesario, establezca los ajustes de conversión como se muestra a continuación:
 - **Transferir al dispositivo móvil conectado después de la conversión:** seleccione esta opción si desea que CyberLink Power2Go transfiera los archivos de audio convertidos a un dispositivo móvil conectado una vez que se hayan convertido los archivos.

***Nota:** si convierte archivos multimedia para un dispositivo de Apple conectado, la opción **Añadir los archivos convertidos a la biblioteca iTunes** se encuentra disponible en su lugar.*

10. Haga clic en **Convertir** cuando esté listo para convertir los archivos de audio.

***Nota:** seleccione la opción **Apagar el ordenador después de completar la conversión** si desea que CyberLink Power2Go apague automáticamente su ordenador en cuanto haya convertido con éxito los archivos.*

- Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana cuando se haya completado la conversión.

Reproductor para dispositivo móvil

CyberLink Power2Go incluye acceso directo a Power Media Player, el galardonado y potente reproductor multimedia móvil para su dispositivo Android o iOS. Haga clic en la opción **Convertidor multimedia** y a continuación **Reproductor para dispositivo móvil** para ver los enlaces disponibles y los códigos QR para descargar e instalar Power Media Player y poder reproducir los vídeos y audio convertido en su dispositivo.

***Nota:** consulte el archivo de ayuda en Power Media Player para obtener una lista detallada de las características disponibles y descripciones de las funciones del programa.*

Extracción de audio

La función **Copiar audio** copia pistas de audio de un CD de audio al disco duro en formato APE*, FLAC*, M4A* (AAC), MP3, OGG*, WAV o WMA.

***Nota:** * esta función no está disponible en algunas versiones de CyberLink Power2Go.*

Para extraer los archivos de audio a su disco duro, haga lo siguiente:

1. En la ventana de nueva tarea, seleccione la opción **Convertidor multimedia** y a continuación **Copiar CD de audio**.
2. Inserte el disco y seleccione la unidad desde el menú desplegable **Seleccionar origen**.

***Nota:** si usted inserta un nuevo disco o selecciona otra unidad, haga clic en  para actualizar y asegurarse de que se muestra la información más reciente.*

3. Seleccione las pistas de audio que quiere copiar al disco duro.
4. Si es necesario, haga clic  junto a una pista de audio para modificar su información como se indica a continuación:
 - **Título:** introducir el título de la pista de audio.

- **Artista:** introducir la información del artista.
- **Nombre del álbum:** introducir el nombre del álbum.
- **Género:** introduzca el género del audio que se está extrayendo.
- **Aplicar etiquetas (excepto título y artista) a todas las pistas:** seleccione esta opción si desea aplicar el nombre del álbum y el género a todas las pistas que desea convertir.

Haga clic en **Aceptar** cuando haya terminado.

5. Haga clic en el botón  y localice la carpeta a la cual desea copiar las pistas de audio.
6. En la sección **Configuración**, establezca el **Formato** y la **Calidad** de los archivos de audio transmitidos.
7. Haga clic en **Ir** para copiar los archivos en su ordenador

Conversión de archivos de audio

Utilice la utilidad **Convertidor de audio** para convertir archivos de audio a distintos formatos de audio: APE*, FLAC*, M4A* (AAC), MP3, OGG*, WAV, o WMA. También puede transmitir archivos de audio de distinta calidad o extraer audio a partir de clips de vídeo.

***Nota:** * esta función no está disponible en algunas versiones de CyberLink Power2Go.*

Para convertir archivos de audio, haga lo siguiente:

1. En la ventana de nueva tarea, seleccione la opción **Convertidor multimedia** y a continuación **Convertidor de audio**.
2. Haga clic en  y seleccione los archivos que desea convertir. Haga clic en **Abrir** para agregarlos a la ventana Convertidor de audio.
3. Haga clic en el botón  y luego seleccione la ubicación en la que desea guardar los archivos de audio convertidos.
4. En la sección **Configuración**, establezca el **Formato** y la **Calidad** de los archivos convertidos desde los desplegables.

5. Haga clic en **Ir** para convertir archivos de audio y guardarlos en su ordenador.

Capítulo 11:

Utilidades

Además de la amplia variedad de funciones de grabación del disco, CyberLink Power2Go ofrece cómodas utilidades para administrar sus discos. Esto incluye una biblioteca de sus discos grabados en el Administrador de discos y una función de borrado de discos regrabables. La ventana **Utilidades** también proporciona acceso a la creación de discos mixtos, la función de creación de disco de recuperación del sistema, y a la Unidad virtual de CyberLink Power2Go.

Borrado de un disco

Si está utilizando un disco regrabable, podrá borrar el contenido grabado previamente en él. Esto le permite reutilizar los mismos discos varias veces sin la necesidad de comprar nuevos discos.

Para borrar un disco, haga lo siguiente:

1. En la ventana de nueva tarea, seleccione la opción **Utilidades** y luego **Borrar disco**.
2. Inserte el disco y seleccione su **Grabadora** del desplegable.
3. Seleccione uno de los siguientes métodos de borrado:
 - **Borrado rápido:** borra el índice del disco contenido en el disco.
 - **Borrado completo:** borra todo el contenido del disco.
4. Haga clic en **Borrar** para iniciar el proceso de borrado.

Unidad virtual Power2Go

La unidad virtual Power2Go le permite montar un archivo de imágenes de disco y acceder a él como si se tratara de una unidad de disco real en su ordenador.

Montar una imagen de disco

Para montar una imagen de disco con la Unidad virtual Power2Go, haga lo siguiente:

1. En la ventana de nueva tarea, seleccione la opción **Utilidades** y luego **Unidad virtual**. Se muestra la ventana de la Unidad virtual Power2Go.
2. Seleccione la opción **Habilitar unidad virtual**.
3. En el campo **Ubicación de la imagen**, haga clic en  y seleccione la ubicación de la imagen que desea montar. CyberLink Power2Go admite el montaje de imágenes en los formatos ISO, P2I (imagen Power2Go) o RDF.
4. Asigne una **Letra de unidad** para la imagen de disco montada, seleccionándolo del desplegable. La letra de la unidad que asigne será cómo se identificará la unidad montada en Explorador de Windows.
5. Haga clic en **Aceptar** para montar la unidad. La imagen de disco estará disponible como cualquier otra unidad de disco en Explorador de Windows.

***Nota:** la imagen de disco permanece montada como una unidad hasta que usted la deshabilite, incluso si reinicia su ordenador.*

Deshabilitar una imagen de disco montada

Para deshabilitar una imagen de disco montada, haga lo siguiente:

1. En la ventana de nueva tarea, seleccione la opción **Utilidades** y luego **Unidad virtual**. Se muestra la ventana de la Unidad virtual Power2Go.
2. Seleccione la opción **Deshabilitar unidad virtual**.
3. Haga clic en **Aceptar**.

Grabación de discos mezclados (CD modo mixto/CD Extra)

En la ventana **Utilidades**, también puede crear y grabar discos mixtos (**CD Extra** y **CD de modo mixto**). Los discos mixtos le permiten grabar distintos tipos de contenido multimedia (archivos de datos y CD de audio) en el mismo disco.

Con la función **CD Extra** puede crear un CD de audio que también incluya sus archivos de datos. El **CD de modo mixto** le permite crear un CD de datos que también incluya archivos de audio en el formato de CD de audio. Estos discos le

permiten reproducir la música en su equipo con el software de reproducción adecuado y ver los archivos de datos como un disco de datos normal.

Grabación de un CD de modo mixto/CD Extra

Para grabar un disco CD modo mixto o CD Extra, haga lo siguiente:

1. En la ventana de nueva tarea, haga clic en la opción **Utilidades** y luego **CD Extra** o **CD de modo mixto**. Se abre la ventana CD de modo mixto/CD Extra.
2. Si está creando un disco **CD Extra**, haga lo siguiente:
 - Arrastre y suelte los archivos de música al panel central. Al arrastrar una carpeta al panel se agregan los archivos que contiene, pero no se crea una carpeta en el disco.
 - Arrastre y suelte los archivos y las carpetas de datos en el panel inferior. Al arrastrar una carpeta al panel, se crea una carpeta en el disco.

***Nota:** si añade los archivos de música al panel de datos, no podrá reproducirlos en un reproductor de CD, porque serán leídos como archivos de datos.*

3. Si está creando un **CD de modo mixto**, haga lo siguiente:
 - Arrastre y coloque los archivos y las carpetas de datos en el panel central. Al arrastrar una carpeta al panel, se crea una carpeta en el disco.
 - Arrastre y suelte los archivos de audio al panel inferior. Al arrastrar una carpeta al panel se agregan los archivos que contiene, pero no se crea una carpeta en el disco.

***Nota:** también puede hacer clic en el botón  para agregar los archivos o los demás botones disponibles para reorganizar y previsualizar la música en el disco.*

4. Si desea editar o añadir efectos a un archivo de música, selecciónelo y luego haga clic en el botón  para editarlo en CyberLink WaveEditor*. Consulte el archivo de ayuda en CyberLink WaveEditor para obtener información detallada sobre cómo editar audio en ese programa. En cuanto haya acabado de editar un archivo de audio, el archivo actualizado volverá a colocarse en el área de contenido.

5. Si es necesario, haga clic en el botón **Editar** para añadir texto al CD, normalizar el audio, y más. Consulte [Preferencias de CD de audio](#) para obtener información sobre las preferencias disponibles.
6. En cuanto haya añadido todo el contenido que desea en el disco, haga clic en el botón **Siguiente**.
7. Si es necesario, ajuste las opciones en [General](#) y en [Opciones de grabación](#).
8. Haga clic en **Grabar** cuando está listo para grabar el disco.

***Nota:** seleccione la opción **Cerrar automáticamente tras la grabación** si desea que CyberLink Power2Go apague automáticamente su ordenador en cuanto haya grabado con éxito su disco.*

9. Cuando finalice la grabación, seleccione una opción en la ventana que se abre:
 - Haga clic en el enlace **Ver registro** para ver el registro de grabación. El registro se abrirá en su editor de TXT predeterminado, donde podrá verlo y guardarlo.
 - Haga clic en **Imprimir etiqueta** para crear una etiqueta de disco para el disco en CyberLink LabelPrint, si está instalado en su ordenador.
 - Haga clic en **Capturar etiqueta** para sacar una instantánea de foto que se usará para ayudarle a identificar el disco grabado en el Administrador de discos*.

***Nota:** si opta por imprimir una marca de disco en CyberLink LabelPrint, no tendrá que capturar la marca, ya que CyberLink Power2Go importa automáticamente la marca creada al Administrador de discos. Consulte [Las instantáneas con marca de disco](#) para obtener más información sobre cómo ver y editar la instantánea con marca.*

- Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana.


***Nota:** * esta función no está disponible en algunas versiones de CyberLink Power2Go.*

Uso del Administrador de discos

El Administrador de discos* es una biblioteca de todos los discos que ha creado y grabado utilizando CyberLink Power2Go. Estos discos se importan automáticamente cuando haya terminado la tarea de grabación. También puede importar los discos grabados anteriormente a la biblioteca del Administrador de discos.

***Nota:** * esta función no está disponible en algunas versiones de CyberLink Power2Go.*

En la ventana de nueva tarea, seleccione la opción **Utilidades** y luego **Administrador de discos** para abrir el Administrador de discos. Observe las instantáneas con marca del Administrador de discos, ya que le ayudarán a encontrar más rápidamente sus discos grabados.



Para buscar discos en la biblioteca del Administrador de discos, seleccione etiquetas en la parte izquierda de la ventana para filtrar los discos. También puede introducir una palabra clave en el campo de búsqueda de la parte superior izquierda de la ventana para buscar un disco o archivos grabados en él.

Haga clic con el botón secundario del ratón en un disco y seleccione **Información del disco** para ver información sobre cuándo se creó el disco, etc. Para ver el contenido grabado en el disco en la biblioteca, haga doble clic en él para ver los archivos. Si desea ver un archivo en el disco, asegúrese de que el disco está en su unidad de disco y luego haga doble clic en el archivo.

Importar manualmente discos a la biblioteca de discos

En el Administrador de discos, puede importar los discos creados con versiones anteriores de CyberLink Power2Go o grabados en otros programas.

Para importar un disco a la biblioteca del Administrador de discos, haga lo siguiente:

1. En la ventana Administrador de discos, haga clic en . Se abre la ventana Importar disco.
2. Inserte el disco que desea importar en la unidad de disco, y luego haga clic en **Aceptar**. CyberLink Power2Go cargará el disco y luego mostrará la ventana de Información del disco.
3. Si es necesario, haga clic en  para añadir una instantánea con etiqueta que la ayude a identificar el disco en la biblioteca del Administrador de discos. Consulte [Editar la instantánea con marca de disco](#) para obtener más información.

Nota: debe tener una webcam u otro dispositivo de vídeo conectado al ordenador para sacar una instantánea con etiqueta.

4. Si es necesario, haga clic en **Editar etiquetas** para añadir al disco etiquetas de búsqueda mediante palabra clave. Consulte [Añadir etiquetas a discos](#) para obtener más información.
5. Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana y añadir el disco a la biblioteca del Administrador de discos.

Instantáneas con etiqueta de disco

Las instantáneas con etiqueta de disco son fotos que le ayudan a identificar el disco en la biblioteca del Administrador de discos. Si ha creado una etiqueta de disco utilizando CyberLink LabelPrint, esta se importará y se utilizará automáticamente como la instantánea con etiqueta en el Administrador de discos.

Puede editar la instantánea con etiqueta de disco capturada y añadir una nueva haciendo una foto de un texto escrito a mano en el disco, un dibujo o lo que desea usar como instantánea con etiqueta.

Editar la instantánea con marca de disco

Para editar la instantánea con etiqueta de disco, haga lo siguiente:

1. Si está en la ventana de Información del disco, haga clic en el botón  para abrir la ventana Capturar instantánea con etiqueta.

2. Si es necesario, seleccione el dispositivo que desea usar para capturar la instantánea de la lista desplegable.
3. Sujete el disco u otro elemento ante la webcam y haga clic en . Si no le gusta la instantánea que ha sacado, puede volver a capturarla repitiendo este paso.
4. Una vez que esté contento con la instantánea con etiqueta, haga clic en **Listo**.

Añadir etiquetas a discos

Las etiquetas de búsqueda mediante palabra clave se usan para ayudarle a encontrar discos en la biblioteca del Administrador de discos. Puede filtrar o buscar fácilmente estas etiquetas para que le ayuden a encontrar los discos.

Para añadir etiquetas a los discos, haga lo siguiente:

1. Si está en la ventana de Información del disco, haga clic en el botón **Editar etiquetas** para abrir la ventana Editar etiquetas.
2. Si es necesario, añada cualquiera de las etiquetas existentes seleccionando la casilla de verificación que hay junto a ellos.
3. Para añadir una nueva etiqueta, introduzca el nombre de la nueva etiqueta en el campo facilitado y luego haga clic en .
4. Una vez que haya terminado de seleccionar y añadir todas las etiquetas, haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios.

Recuperación del sistema

La característica **Recuperación del sistema*** en CyberLink Power2Go es una solución de recuperación y copia de seguridad del sistema informático que ayuda a proteger su ordenador y sus datos, de eventos imprevistos, tales como ataques de virus, daños del sistema y fallos del disco duro.

CyberLink Power2Go le ayuda a crear una copia de seguridad de recuperación del sistema en un disco o una unidad de almacenamiento USB extraíble. La copia de seguridad incluirá los programas del sistema operativo Windows y una copia de seguridad de todos los archivos de datos que se encuentran actualmente en su ordenador.

*Nota: * esta función no está disponible en algunas versiones de CyberLink Power2Go.*

Creación de la recuperación del sistema en unidad USB

Para realizar copias de seguridad de su ordenador en una unidad de almacenamiento USB extraíble, haga lo siguiente:

Instalar el Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) (Windows 10)

Descargue e instale el Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) y el complemento Windows PE para Windows 10 antes de crear el disco de recuperación del sistema:

1. Descargue el Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) para Windows 10 haciendo clic en el enlace "Download the Windows ADK for Windows 10, version XXXX" en la siguiente página web de Microsoft:
<https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/dn913721.aspx>

Nota: puede consultar esta Pregunta frecuente para obtener más información:
<https://www.cyberlink.com/support/faq-content.do?id=18414>

2. Instale Windows ADK.

Nota: Si el programa Power2Go no detecta correctamente dónde está instalado ADK, seleccione <Program Files>\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kits\Windows Preinstallation Environment\amd64\en-us\winpe.wim en el paso final de Grabar disco de recuperación. Si utiliza Windows 64 bits, entonces seleccione <Program Files (x86)>\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kits\Windows Preinstallation Environment\amd64\en-us\winpe.wim.

3. Descargue el complemento Windows PE para el ADK para Windows 10 haciendo clic en el enlace "Download the Windows PE add-on for the ADK" en la siguiente página web de Microsoft: <https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/dn913721.aspx>
4. Instale el complemento Windows PE.

Instalar el Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) (Windows 8.1)

Descargue e instale el Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) para Windows 8.1 antes de crear el disco de recuperación del sistema:

1. Descargue el Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) para Windows 8.1: <https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39982>.
2. Instale Windows ADK.

Nota: Si el programa Power2Go no detecta correctamente dónde está instalado ADK, seleccione <Program Files>\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kits\Windows Preinstallation Environment\amd64\en-us\winpe.wim en el paso final de Grabar disco de recuperación.

Instalar el Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) (Windows 8)

Descargue e instale el Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) para Windows 8 antes de crear el disco de recuperación del sistema:

1. Descargue el Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) para Windows 8: <https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30652>.
2. Instale Windows ADK.

Nota: Si el programa Power2Go no detecta correctamente dónde está instalado ADK, seleccione <Program Files>\Windows Kits\8.0\Assessment and Deployment Kits\Windows Preinstallation Environment\amd64\en-us\winpe.wim en el paso final de Grabar disco de recuperación.

Instale el Kit de instalación automatizada de Windows (AIK) para Windows 7

Descargue e instale el Kit de instalación automatizada de Windows (AIK) antes de crear el disco de recuperación del sistema:

1. Descargue el Kit de instalación automatizada de Windows (AIK) para Windows 7: <https://www.microsoft.com/DOWNLOADS/details.aspx?familyid=696DD665-9F76-4177-A811-39C26D3B3B34&displaylang=en>.

2. Grabe el archivo .iso descargado en un DVD o utilice una unidad virtual para montar el archivo .iso descargado.
3. Instale Windows AIK.
4. Los cambios entrarán en vigor cuando se reinicie Power2Go.

***Nota:** si el programa Power2Go no detecta correctamente dónde está instalado AIK, seleccione <Program Files>\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\winpe.wim en el paso final de Grabar disco de recuperación.*

Creación de la recuperación de sistema en unidad USB

1. En la ventana de nueva tarea, seleccione la opción **Utilidades** y luego seleccione **Recuperación de sistema en unidad USB**. Se abre la primera ventana del asistente.
2. Compruebe que la unidad de almacenamiento USB extraíble se inserta en uno de los puertos USB del ordenador y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente** para continuar a la siguiente ventana del asistente.

***Nota:** Windows puede mostrar el cuadro de diálogo Control de cuentas de usuario preguntándole si permite que CyberLink Power2Go realice cambios en su ordenador. Si ve este cuadro de diálogo, haga clic en **Sí** para continuar. Si hace clic en **No**, no se puede crear un disco de recuperación del sistema.*

3. Si es necesario, haga clic en  para buscar y después seleccionar la ubicación del ADK/AIK instalado.

***Nota:** consulte las instrucciones de instalación ADK/AIK anteriores, para la ubicación del kit instalado en su ordenador.*

4. Compruebe que se selecciona la correcta unidad de almacenamiento USB extraíble.
5. Introduzca cualquier **Nota de copia de seguridad** que desee incluir en los discos de recuperación, como el nombre del ordenador o la fecha en la que se realizó la copia de seguridad.
6. Haga clic en el botón **Iniciar Respaldo** y después en **Aceptar** para empezar a realizar copias de seguridad de su ordenador en la unidad de almacenamiento USB extraíble.

7. Siga los pasos descritos en las ventanas del asistente para finalizar el proceso de copia de seguridad. Haga clic en **Listo** una vez que haya finalizado.

Grabación de un disco de recuperación del sistema

Para hacer copia de seguridad de su ordenador y grabar un disco de recuperación del sistema, haga lo siguiente:

Instalar el Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) (Windows 10)

Descargue e instale el Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) y el complemento Windows PE para Windows 10 antes de crear el disco de recuperación del sistema:

1. Descargue el Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) para Windows 10 haciendo clic en el enlace "Download the Windows ADK for Windows 10, version XXXX" en la siguiente página web de Microsoft:
<https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/dn913721.aspx>

***Nota:** puede consultar esta Pregunta frecuente para obtener más información:*
<https://www.cyberlink.com/support/faq-content.do?id=18414>

2. Instale Windows ADK.

***Nota:** Si el programa Power2Go no detecta correctamente dónde está instalado ADK, seleccione <Program Files>\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kits\Windows Preinstallation Environment\amd64\en-us\winpe.wim en el paso final de Grabar disco de recuperación. Si utiliza Windows 64 bits, entonces seleccione <Program Files (x86)>\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kits\Windows Preinstallation Environment\amd64\en-us\winpe.wim.*

3. Descargue el complemento Windows PE para el ADK para Windows 10 haciendo clic en el enlace "Download the Windows PE add-on for the ADK" en la siguiente página web de Microsoft: <https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/dn913721.aspx>
4. Instale el complemento Windows PE.

Instalar el Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) (Windows 8.1)

Descargue e instale el Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) para Windows 8.1 antes de grabar el disco de recuperación del sistema:

1. Descargue el Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) para Windows 8.1: <https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=39982>.
2. Instale Windows ADK.

Nota: Si el programa Power2Go no detecta correctamente dónde está instalado ADK, seleccione Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kits\Windows Preinstallation Environment\amd64\en-us\winpe.wim en el paso final de Grabar disco de recuperación.

Instalar el Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) (Windows 8)

Descargue e instale el Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) para Windows 8 antes de grabar el disco de recuperación del sistema:

1. Descargue el Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) para Windows 8: <https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=30652>.
2. Instale Windows ADK.

Nota: Si el programa Power2Go no detecta correctamente dónde está instalado ADK, seleccione Windows Kits\8.0\Assessment and Deployment Kits\Windows Preinstallation Environment\amd64\en-us\winpe.wim en el paso final de Grabar disco de recuperación.

Instale el Kit de instalación automatizada de Windows (AIK) para Windows 7

Descargue e instale el Kit de instalación automatizada de Windows (AIK) antes de grabar el disco de recuperación del sistema:

1. Descargue el Kit de instalación automatizada de Windows (AIK) para Windows 7: <https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=5753>.
2. Grabe el archivo .iso descargado en un DVD o utilice una unidad virtual para montar el archivo .iso descargado.

3. Instale Windows AIK.
4. Los cambios entrarán en vigor cuando se reinicie Power2Go.

***Nota:** si el programa Power2Go no detecta correctamente dónde está instalado AIK, seleccione \Windows AIK\Tools\PETools\amd64\winpe.wim en el paso final de Grabar disco de recuperación.*

Grabación de un disco de recuperación del sistema

1. En la ventana de nueva tarea, seleccione la opción **Utilidades** y luego **Recuperación del sistema en disco**. Se abre la primera ventana del asistente.
2. Haga clic en el botón **Siguiente** para pasar a la siguiente ventana del asistente.

*Nota: Windows puede mostrar el cuadro de diálogo Control de cuentas de usuario preguntándole si permite que CyberLink Power2Go realice cambios en su ordenador. Si ve este cuadro de diálogo, haga clic en **Sí** para proceder. Si hace clic en **No**, no se puede crear un disco de recuperación del sistema.*

3. Si es necesario, haga clic  para buscar y después seleccionar la ubicación del ADK/AIK instalado.

Nota: consulte las instrucciones de instalación ADK/AIK anteriores, para la ubicación del kit instalado en su ordenador.

4. Compruebe que se selecciona la correcta unidad de grabación.
5. Seleccione el **Tipo de disco** en el que desea hacer copia de seguridad de los archivos y datos de Windows del desplegable.

Nota: el tipo de disco que selecciona deberá basarse en la unidad de grabación que ha instalado en su ordenador y en el tipo de discos ópticos que tiene a mano.

6. Introduzca cualquier **Notas de copia de seguridad** que desee incluir en los discos de recuperación, como el nombre del ordenador o la fecha en la que se realizó la copia de seguridad.
7. Haga clic en el botón **Iniciar Respaldo** para empezar a realizar copia de seguridad de su ordenador y grabar los discos de recuperación del sistema. Si se requiere más de un disco para crear los discos de recuperación del sistema, se le pedirá que inserte el siguiente disco para continuar.
8. Siga los pasos descritos en las ventanas del asistente para finalizar el proceso de copia de seguridad. Haga clic en **Listo** una vez haya finalizado.

Restaurar el ordenador

Restauración a partir de un disco de recuperación del sistema creado en una unidad de almacenamiento USB extraíble

Para restaurar su ordenador a partir de un disco de recuperación del sistema, haga lo siguiente:

1. Inserte la unidad de almacenamiento USB extraíble que ha creado el disco de recuperación del sistema anteriormente, en uno de los puertos USB del ordenador.
2. Reinicie el equipo.
3. El asistente de Restaurar la recuperación del sistema se mostrará en cuando se haya reiniciado el equipo.
4. Haga clic en el botón **Siguiente** para continuar y luego en **Inicio** para empezar el proceso de restauración.
5. Siga todos los pasos del asistente para restaurar su ordenador.
6. Una vez finalizada la restauración, haga clic en **Cerrar** para apagar su ordenador o en **Reiniciar** para volver a Windows.

***Nota:** si desea reiniciar su ordenador, no olvide sacar la unidad de almacenamiento USB extraíble del puerto USB.*

Restauración a partir de un disco de recuperación del sistema

Para restaurar su ordenador a partir de un disco de recuperación del sistema, haga lo siguiente:

1. Inserte el primer disco de recuperación del sistema que creó anteriormente en la unidad de disco del ordenador.
2. Reinicie el equipo.
3. El asistente de Restaurar la recuperación del sistema se mostrará en cuando se haya reiniciado el equipo.

4. Haga clic en el botón **Siguiente** para continuar y luego en **Inicio** para empezar el proceso de restauración.
5. Siga todos los pasos del asistente para restaurar su ordenador.
6. Una vez finalizada la restauración, haga clic en **Cerrar** para apagar su ordenador o en **Reiniciar** para volver a Windows.

***Nota:** si desea reiniciar su ordenador, compruebe que extrae el disco de recuperación del sistema de la unidad de disco.*

Iniciar LabelPrint

El último paso para crear su disco consiste en crearle una etiqueta. Esto puede hacerlo en el programa CyberLink LabelPrint, que se abre haciendo clic en **Iniciar LabelPrint** en Utilidades.

***Nota:** CyberLink Power2Go envía el título y otra información del disco que ha creado a LabelPrint. Esta información se añade a los campos de título y pista respectivamente, para que no tenga que volver a introducir esta información al crear la etiqueta del disco. Una vez que se ha creado la etiqueta, esta se importa automáticamente al Administrador de discos para ayudarle a identificarla después.*

Consulte el archivo de ayuda de ese programa para obtener información detallada sobre la creación de etiquetas de disco.

Capítulo 12:


Notas y características adicionales de grabación

A continuación se indican algunas notas y características adicionales de grabación facilitadas por CyberLink Power2Go que le pueden resultar extremadamente útiles para grabar discos.

Uso de Visor ISO de CyberLink

Con CyberLink Power2Go puede usar el Visor ISO de CyberLink para ver imágenes del disco en el formato ISO o P2I (imagen de Power2Go) de la unidad de disco duro de su ordenador. Esta cómoda herramienta le permite ver el contenido de un archivo de imágenes y extraer rápidamente archivos o grabar la imagen en un disco.

Puede abrir el Visor ISO de CyberLink, al seleccionar la opción **CyberLink ISO Viewer 13** del menú de inicio de Windows, o bien haga clic con el botón secundario del ratón en un archivo de imágenes de su unidad de disco duro y luego seleccione **CyberLink ISO Viewer 13**.



En el Visor ISO de CyberLink, puede realizar las siguientes funciones:

- haga clic en el botón  para examinar y abrir un archivo de imágenes (en el formato ISO, P2I o RDF) de su ordenador. Una vez abierto, puede ver todos los archivos incluidos dentro de la imagen.

Nota: para cambiar la vista de los archivos en el Visor ISO de CyberLink, haga clic en



- haga clic en un archivo en el Visor ISO de CyberLink y luego haga clic en  para verlo como su programa predeterminado.
- para extraer los archivos de la imagen y guardarlos en su ordenador, selecciónelos y luego haga clic en .
- si desea grabar la imagen que está viendo en un disco, haga clic en el botón . Consulte [Grabación de una imagen de disco](#) para obtener información detallada sobre la grabación de imágenes de disco.
- si desea montar la imagen como una unidad en su ordenador, haga clic en el botón . Consulte [Montar una imagen de disco](#) para obtener información detallada sobre la montaje de imágenes de disco.

Discos de varias sesiones

Cuando graba un disco de datos en CyberLink Power2Go, puede crear un disco de varias sesiones que le permitirá grabar contenido adicional en un disco que no esté lleno. CyberLink Power2Go crea un disco de varias sesiones cada vez que usted graba un CD, DVD o Disco Blu-ray y elige no cerrar el disco.

Nota: los discos multisesión se crean cuando la opción **Cerrar el disco** en la ficha **Opciones** no se selecciona durante la grabación. Consulte [Opciones de grabación](#) para obtener más información.

Con discos de varias sesiones, puede continuar agregando contenido a un disco de varias sesiones hasta terminarlo y cerrarlo, en cuyo caso ya no puede agregar más datos.

Capítulo 13:

Preferencias Power2Go

Utilice las preferencias de CyberLink Power2Go para ajustar el directorio temporal del programa, el idioma de la IU, las preferencias de capacidad, y más. Para abrir la ventana de preferencias, seleccione **Editar > Preferencias** desde el menú en la ventana de nueva función, o bien haga clic en el botón  cuando se encuentre en la ventana de nueva tarea.

Preferencias generales

Haga clic en el botón  (o seleccione **Editar > Preferencias** en la nueva ventana de función) para abrir la ventana Preferencias, y luego seleccione la ficha **General** para configurar las preferencias generales de la siguiente manera:

- **Directorio temporal:** le permite definir un directorio de trabajo que CyberLink Power2Go utiliza para almacenar archivos temporales durante el proceso de grabación.

***Nota:** la cantidad de espacio de disco disponible en la unidad que contiene el directorio temporal debe cumplir o superar los requisitos de espacio de disco duro sugeridos en [Requisitos del sistema](#). Esto se debe a que CyberLink Power2Go crea y almacena el archivo temporal en esta carpeta, antes de grabarlo en un disco.*

- **Imprimir etiqueta de disco al terminar la grabación:** seleccione esta opción si desea que CyberLink Power2Go muestre el botón **Imprimir etiqueta** en la ventana de confirmación de la grabación. Si tiene instalado CyberLink LabelPrint, luego puede hacer clic en este botón para crear una marca para su disco grabado.
- **Ejecutar el accesorio de grabación de escritorio al arrancar Windows:** seleccione esta opción si desea que el accesorio de grabación de escritorio se inicie automáticamente siempre que encienda el ordenador.
- **Añadir automáticamente la información del disco a la biblioteca del Administrador de discos al grabar discos:** seleccione esta opción si desea que CyberLink Power2Go añada automáticamente todos los discos que grabe a la biblioteca del Administrador de discos.

- **Consulte la información de actualización del producto:** seleccione esta opción para que CyberLink Power2Go compruebe periódicamente si hay actualizaciones del programa.
- **Expulsar el disco tras la grabación:** seleccione esta opción si desea que CyberLink Power2Go expulse el disco automáticamente una vez que se ha completado la grabación.
- **Deseo participar en el Programa de mejora de productos de CyberLink:** seleccione este elemento si desea participar en el Programa de mejora de productos de CyberLink para Power2Go. Una vez habilitado, CyberLink Power2Go recopilará información sobre la configuración de hardware y software de su sistema informático, así como su comportamiento de uso y sus estadísticas en relación con el software. Haga clic en el enlace **Más información** para ver información más detallada sobre el contenido recopilado.
- **Restablecer todo no mostrar de nuevo en los cuadros de diálogo:** haga clic en el botón **Restablecer** para restablecer todas las casillas de verificación "No mostrar de nuevo" de los cuadros de diálogo de mensaje del programa a la configuración predeterminada. Tras pulsar este botón, volverán a mostrarse todos los cuadros de diálogo de mensaje que contengan la casilla de verificación "No mostrar de nuevo".

Preferencias de capacidad

Haga clic en el botón  (o seleccione **Editar > Preferencias** en la nueva ventana de función) para abrir la ventana Preferencias, y luego seleccione la ficha **Capacidad** para establecer el tamaño de disco personalizado al grabar contenido en un CD, si utiliza discos con una capacidad superior a 700 MB. Las preferencias son las siguientes:

- **Detección automática:** permite que CyberLink Power2Go detecte automáticamente la capacidad de un disco.
- **Personalizar capacidad de CD-R/RW:** seleccione esta opción para introducir el nuevo tamaño (en minutos) en el campo facilitado y establecer manualmente la capacidad de un disco.

Preferencias de la biblioteca

Haga clic en el botón  (o seleccione **Editar > Preferencias** en la nueva ventana de función) para abrir la ventana Preferencias y luego seleccione la ficha **Biblioteca** para habilitar la descarga de información de la música al crear discos de música y también añadir carpetas a la biblioteca Power2Go de la siguiente manera:

- **Recuperar automáticamente información del álbum/disco de Internet:** seleccione esta opción para que CyberLink Power2Go recupere automáticamente información de álbumes y canciones al copiar archivos de audio.
- En la sección Biblioteca de la ficha Preferencias de la biblioteca puede agregar o eliminar carpetas supervisadas de la biblioteca de Power2Go. Para agregar una carpeta, haga clic en el botón **Agregar**, busque y seleccione la carpeta que desea agregar y, a continuación, haga clic en **Aceptar**. CyberLink Power2Go supervisará estas carpetas, y cualquier archivo nuevo de música, vídeo o datos que se añada se agregará automáticamente a la biblioteca.

***Nota:** la biblioteca Power2Go es útil al crear discos de música y de datos, o al convertir archivos de audio y vídeo. La música en las carpetas añadidas se organiza para usted en la pestaña Medios de panel de búsqueda al crear un disco de música. Además, los archivos de música, vídeo y datos en estas carpetas se pueden buscar en el campo de búsqueda al crear un disco de música o datos, o al convertir archivos de vídeo y audio en el Convertidor multimedia.*

Preferencias de idioma

Haga clic en el botón  (o seleccione **Editar > Preferencias** en la nueva ventana de función) para abrir la ventana Preferencias, y luego seleccione la ficha **Idioma** para configurar las preferencias de idioma de la interfaz de usuario de la siguiente manera:

- **Usar idioma predeterminado del sistema (si es compatible):** seleccione esta opción para que el idioma en que se muestra CyberLink Power2Go sea el mismo que el idioma predeterminado del sistema operativo. Esta función sólo está disponible si el idioma de su sistema operativo es uno de los idiomas compatibles definidos por el usuario.
- **Definido por el usuario:** seleccione esta opción y luego seleccione el idioma de la lista desplegable que desea que CyberLink Power2Go utilice.

Capítulo 14:

Configuración de Power2Go

Este capítulo describe los pasos para configurar los ajustes usados para grabar discos y descargar archivos multimedia en línea en CyberLink Power2Go. La ventana Configuración/Información aparece automáticamente después de hacer clic en el botón **Siguiente** durante el proceso de grabación/descarga.

Para abrir manualmente la ventana Configuración/Información, seleccione **Grabación > Configuración** en el menú al crear un disco, o bien pulse Ctrl+I en el teclado.

Nota: las opciones y fichas que aparecen en la ventana Configuración/Información dependen de la tarea que haya seleccionado.

Ajustes generales

Cuando aparezca la ventana Configuración/Información tras hacer clic en el botón **Siguiente** durante el proceso de grabación/descarga, seleccione la ficha **General** para configurar las siguientes opciones. Para acceder manualmente, seleccione **Grabación > Configuración** en el menú cuando cree un disco, o bien pulse Ctrl+I en el teclado, y luego seleccione la ficha **General**.

- **Nombre del disco:** introducir un nombre para el disco, que puede tener hasta 16 caracteres de longitud. El nombre del disco aparece en el reproductor de discos durante la reproducción y se usa para identificarlo en el Administrador de discos.
- **Grabadora:** muestra la unidad grabadora que CyberLink Power2Go utilizará para grabar el disco. Puede cambiar qué unidad grabadora se utiliza en la ventana de nueva función.
- **Velocidad de grabación:** seleccione una velocidad de escritura de la lista desplegable. Las velocidades disponibles dependen de la unidad instalada en su ordenador.
- **Copias:** introduzca el número de copias del disco que desea grabar.

- **Etiquetas del Administrador de discos:** si es necesario, haga clic en el botón **Editar etiquetas** para añadir y editar etiquetas de búsqueda mediante palabra clave para el disco que va a grabar. Las etiquetas le ayudarán a encontrar más rápidamente el disco grabado en la biblioteca del Administrador de discos* cuando lo busque más adelante. Consulte [Añadir etiquetas a discos](#) para obtener más información.

*Nota: * esta función no está disponible en algunas versiones de CyberLink Power2Go.*

Opciones de grabación

Cuando aparezca la ventana Configuración/Información tras hacer clic en el botón **Siguiente** durante el proceso de grabación/descarga, seleccione la ficha **Opciones** para configurar las siguientes opciones. Para acceder manualmente, seleccione **Grabación > Configuración** en el menú cuando cree un disco, o bien pulse Ctrl+I en el teclado, y luego seleccione la ficha **Opciones**.

Nota: las opciones disponibles en esta ficha dependen de la tarea de grabación que haya seleccionado.

- **Hacer disco de ejecución automática:** seleccione esta opción si desea que el disco abra automáticamente un archivo seleccionado cuando se inserte el disco en una unidad. Haga clic en **Examinar** para seleccionar el archivo que desea abrir cuando el disco está insertado. El archivo puede ser un archivo EXE, HTML o TXT.
- **Cambiar el icono del disco:** en algunos discos, puede cambiar el icono del disco que aparece cuando se visualiza en el Explorador de Windows. Haga clic en **Examinar** y luego seleccione la imagen en el formato de archivos ICO que desea usar.
- **Dividir automáticamente contenido según capacidad del disco:** seleccione esta opción para dividir automáticamente los archivos que se van a grabar en volúmenes (partes) de acuerdo con el tamaño del disco de destino.
- **Sistema de archivos:** si está disponible, establezca el sistema de archivos (ISO9660/Joliet, UDF 1.5, UDF 2.0, UDF 2.5 o UDF 2.6) que desea que tenga el disco.
- **Habilitar la protección contra agotamiento del búfer:** seleccione esta opción para asegurar que los datos sean grabados sin interrupción en el disco. Una interrupción en los datos puede inutilizar el disco.

- **Simulación de escritura antes de grabar:** seleccione esta opción para realizar en primer lugar una simulación de escritura y verificar que su grabadora pueda grabar en el disco a la velocidad seleccionada sin ninguna dificultad.

***Nota:** si usted ha habilitado la protección contra agotamiento del búfer o si ya ha grabado discos con la configuración actual, no es necesario realizar esa simulación.*

- **Cerrar el disco (no se pueden añadir datos adicionales):** seleccione esta opción para proteger un disco contra protección. Una vez grabado, no se podrán añadir más datos al disco. Si no selecciona esta opción, podrá crear un disco de varias sesiones. Consulte [Discos de varias sesiones](#) para más información.
- **Verificar datos de grabación:** seleccione esta opción si desea que CyberLink Power2Go compruebe que el contenido se ha grabado con éxito en el disco. Seleccione **Verificación rápida** para que CyberLink Power2Go compruebe rápidamente la corrección de los datos, o **Completar verificación** para comprobar todos los datos individualmente. Este último requiere más tiempo a completar la verificación.
- **Habilitar gestión de los defectos:** seleccione esta opción para que CyberLink Power2Go intente arreglar cualquier defecto que haya en un disco para que el contenido grabe correctamente.

Fechas de grabación de archivos

- **Usar la fecha y la hora originales:** seleccione esta opción para usar la hora y fecha originales de cada archivo para la información de la fecha que se utiliza para los archivos grabados en el disco.
- **Usar la fecha y la hora actuales:** seleccione esta opción para usar la fecha y la hora actuales para la información de la fecha que se utiliza para los archivos grabados en el disco.
- **Usar esta fecha y hora:** seleccione esta opción para introducir manualmente una fecha y hora específicas en los campos facilitados para la información de la fecha que se utiliza para los archivos grabados en el disco.

Ficha Información

Cuando aparezca la ventana Configuración/Información tras hacer clic en el botón **Siguiente** durante el proceso de grabación/descarga, seleccione la ficha **Información** para mostrar los detalles y las especificaciones de la unidad de disco seleccionada, el disco en la unidad, así como el proyecto actual. Para acceder

manualmente, seleccione **Grabación > Configuración** en el menú cuando cree un disco, o bien pulse Ctrl+I en el teclado, y luego seleccione la ficha **Información**.

Haga clic en + junto a un elemento para ver información detallada. Si usted inserta un nuevo disco o selecciona otra unidad, haga clic en  para actualizar y asegúrese de que aparezca la información más actualizada.

Configuración de descarga

La ficha de ajustes de **Descarga*** aparecerá cuando haga una copia de seguridad de su contenido multimedia en un disco o lo descargue a la unidad de disco duro de su ordenador. Para acceder a manualmente, seleccione **Grabación > Configuración** en el menú cuando realice una copia de seguridad de contenido multimedia en línea, o bien pulse Ctrl+I en el teclado. En esta ficha, configure los ajustes tal y como sigue:

- **Número de reintentos:** seleccione el número de veces que CyberLink Power2Go debería intentar descargar un archivo desde un sitio de contenido multimedia en línea antes de dejarlo.
- **Número de subprocesos:** seleccione el número de archivos que puede descargar CyberLink Power2Go cada vez desde un sitio de contenido multimedia en línea.
- **Eliminar los archivos temporales tras la grabación:** cuando haga una copia de seguridad de contenido en línea en un disco, seleccione esta opción si desea que CyberLink Power2Go elimine todos los archivos de contenido multimedia descargados de la carpeta temporal tras grabarlos en el disco.
- **Carpeta temporal:** cuando haga una copia de seguridad de Contenido multimedia en línea en un disco, esta es la carpeta en la que se descargan los archivos de contenido multimedia antes de grabarse en el disco. Si es necesario, haga clic en el botón **Seleccionar carpeta** para especificar otra carpeta diferente en su ordenador.

*Nota: * esta función no está disponible en algunas versiones de CyberLink Power2Go.*

Configuración de vídeo

La ficha de ajustes de **Vídeo*** muestra si selecciona **Grabación > Configuración** o Ctrl+I en el teclado al crear un disco de vídeo. En esta ficha, configure los ajustes según se indica a continuación al grabar un DVD, disco Blu-ray, o disco AVCHD:

Preferencias de aceleración de GPU

- **Habilitar descodificación de vídeo de hardware*, si es posible:** si su ordenador admite la tecnología Intel Core Processor Family Technology, NVIDIA CUDA o AMD Accelerated Parallel Processing, seleccione esta opción para usar la aceleración de hardware para descodificar el vídeo y acelerar la creación de discos de vídeo.
- **Habilitar codificación de vídeo de hardware*, si es posible:** si su ordenador admite la tecnología Intel Core Processor Family Technology, NVIDIA CUDA o AMD Accelerated Parallel Processing, seleccione esta opción para usar la aceleración de hardware para codificar el vídeo y acelerar la creación de discos de vídeo.

***Nota:** * esta función no está disponible en algunas versiones de CyberLink Power2Go.*

Capítulo 15:

Asistencia técnica

Si necesita asistencia técnica, entonces este capítulo puede ayudarle. Incluye toda la información que necesita para encontrar las respuestas que está buscando. También puede encontrar respuestas rápidamente poniéndose en contacto con su distribuidor/concesionario local.

Antes de contactar con la asistencia técnica

Antes de ponerse en contacto con el servicio técnico de CyberLink, mire a ver si le ayudan alguna de las siguientes opciones de asistencia gratuitas:

- consulte la ayuda en línea de su programa.
- consulte la base de conocimientos en el siguiente enlace del sitio web de CyberLink: <https://www.cyberlink.com/support/search-product-result.do>
- consulte la página [Recursos de ayuda](#) en este documento.

Cuando se ponga en contacto con el servicio técnico a través de correo electrónico o por teléfono, tenga a mano la siguiente información:

- **clave de producto registrado** (la clave del producto se encuentra en el sobre del disco de software, en la tapa de la caja o en el correo electrónico que recibió después de adquirir un producto CyberLink en la tienda de CyberLink).
- el nombre del producto, la versión y el número de compilación, que por lo general se puede encontrar haciendo clic en la imagen el nombre del producto en la interfaz de usuario.
- la versión de Windows instalada en el sistema.
- lista de los dispositivos de hardware del sistema (tarjeta de captura, tarjeta de sonido, tarjeta VGA) y sus especificaciones. Para resultados más rápidos, genere y adjunte la información del sistema con el Dxdiag.txt.

Nota: aquí están los pasos para generar el archivo Dxdiag.txt de información del sistema: Haga clic en el botón (Inicio) de Windows, y a continuación, busque "dxdiag". Haga clic en el botón **Guardar la información** para guardar el archivo Dxdiag.txt.

- Se puede ver el texto de los mensajes de advertencia (puede que quiera anotar o tomar una captura de pantalla).
- una descripción detallada del problema y el motivo por el que se produjo.

Soporte Web

Las soluciones a sus problemas se encuentran disponibles las 24 horas del día sin costo alguno en el sitio web de CyberLink:

***Nota:** Para poder utilizar el soporte web de CyberLink en primer lugar debe registrarse como miembro.*

CyberLink le ofrece una amplia gama de opciones de soporte web, incluidas las preguntas más frecuentes, en los siguientes idiomas:

Idioma	URL de soporte web
Inglés	https://www.cyberlink.com/cs-help
Chino tradicional	https://tw.cyberlink.com/cs-help
Japonés	https://jp.cyberlink.com/cs-help
Español	https://es.cyberlink.com/cs-help
Coreano	https://kr.cyberlink.com/cs-help
Chino simplificado	https://cn.cyberlink.com/cs-help
Alemán	https://de.cyberlink.com/cs-help
Francés	https://fr.cyberlink.com/cs-help
Italiano	https://it.cyberlink.com/cs-help

Recursos de ayuda

A continuación se muestra una lista de los recursos de ayuda que pueden serle útil al utilizar cualquiera de los productos de CyberLink.

- Acceso a **la base de conocimientos de CyberLink** y a **las preguntas más frecuentes**: <https://es.cyberlink.com/cs-resource>
- Vea **los tutoriales de vídeo** para su software: <https://directorzone.cyberlink.com/tutorial/>

- Pregunte sus dudas y obtenga respuestas de los usuarios en el **foro de comunidad de CyberLink**:
<https://forum.cyberlink.com/forum/forums/list/ENU.page>

***Nota:** El foro de la comunidad de usuarios de CyberLink sólo está disponible en inglés y alemán.*

Index

4

4K HDR

- copia de seguridad 49
- descarga 51

A

Accesorio

- cerrar 11
- consejos de grabación 10
- grabar con 10
- habilitar 8, 10
- iniciar 11
- preferencias 11

Accesorio de grabación de escritorio

- cerrar 11
- iniciar 11

Aceleración de hardware 94

Actualización 4

Administrador de discos 72

- etiquetas 75, 91
- importar discos 73

Área de notificaciones

- icono ocular accesorio 11

Audio 41

- CD, extracción 65
- CD, grabar 39
- crear discos 39
- formatos admitidos 6
- insertar intervalos 41

normalizar 41

preferencias de CD 41

Ayuda 97

B

Bandeja del sistema

- icono ocultar accesorio 11

Biblioteca

- preferencias 89

Biblioteca de música de fondo 30

Borrar discos 36, 68

Buscando

- medios 16

Buscar

- configuración 89

C

Campo de búsqueda 15

Capacidad

- personalización 88

Capítulos 26

Carpetas

- monitorizadas 89

Carpetas supervisadas 89

CD

- CD, copiar 63
- de audio, conversión 63

CD de modo mixto 70

Cierre de

- discos 93

Clips de vídeo

- añadir capítulos 26
- girar 27

- Clips de vídeo
 - recortar 25
- Configuración 94
 - de disco de vídeo 94
 - de discos de vídeo 94
 - descarga 94
 - general 91
 - información 93
 - opciones de grabación 92
- Conversión
 - de música 61
- Conversión de
 - audio 61
 - copiar audio 63
 - música 63
- Convertir
 - archivos de vídeo 58
 - audio, a música en el 61
 - audio, al disco duro 66
 - CD de audio 63
 - dispositivo 61
- Copia de seguridad
 - datos 75
 - sistema 75
- CUE 42

D

- Descarga
 - configuración 94
- Descargar
 - fotos 51
 - información de música 89
 - vídeo de Vimeo 51
 - vídeo de YouTube 51

- vídeos 51
- Detección inteligente 58
- Directorio temporal 87
- Disco de galería de fotos
 - crear 44
 - ver 48
- Disco extraíble 33
- Disco mixto 69
- Discos 42
 - añadir capítulos 26
 - añadir etiquetas 75, 91
 - asignar nombre 93
 - asignar nombres 91
 - borrado 68
 - capacidad 88
 - de varias sesiones 86
 - dividir automáticamente 92
 - ejecución automática 92
 - extracción de audio 65
 - fecha y hora 93
 - formatos admitidos 6
 - galería de fotos 44
 - gestión de los defectos 93
 - grabar imágenes 56
 - instantánea con etiqueta 74
 - tipos de compatibles 7
- Discos de datos
 - grabación 18
 - protegidos 19
- Discos de galería 44
- Discos de varias sesiones 86
- Discos de vídeo
 - grabar 23
- Duración
 - capacidad de disco 88

E

Escritura

simulación 93

velocidad 91

Etiquetas 75, 91

instantánea 74

Explorador de seguridad 21

Extraer

archivo de imagen 86

F

Formato de TV 34

Formatos de archivo

lista de compatibilidad 6

Fotos

copia de seguridad 49

descarga 51

discos 44

G

Grabar

Carpeta de disco Blu-ray 37

Carpeta DVD 37

CD de audio 39

discos de datos 18

discos de datos protegidos 19

discos de fotos 44

discos de música 39

discos de varias sesiones 86

discos de vídeo 23

discos mixtos 69

imágenes de disco 56

medio online 49

Guardar proyectos 17

H

Hacer copia de seguridad

medio online 49

I

Idioma

IU 90

Idioma de IU 90

Imágenes

deshabilitar montaje 69

formatos admitidos 6

grabación 56

guardar 55

montaje 68

ver contenidos 85

InstaFill 24

ISO

formato 55

visor 85

L

LabelPrint 84

M

Menús

música de fondo 30

Menús de disco

añadir música 30

- Menús de disco
 - modificar texto 29
 - personalización 28
 - previsualizar 28
 - primer vídeo reproducido 32

- Modos
 - accesorio 8
 - Power2Go 12

- Montar imagen 68

- Música
 - discos 39
 - extracción de audio 65
 - grabar 39
 - normalizar 41
 - recuperar información de música 89

N

- NTSC 34

P

- PAL 34
- Panel de
 - búsqueda 16
- Power Media Player 65
- Power2Go
 - biblioteca 89
- PowerDVD
 - actualizar 4
- Preferencias
 - accesorio 11
 - biblioteca 89
 - CD de audio 41

- de disco MP3/WMA 41
- disco de galería de fotos 46
- edición de disco 33
- Power2Go 87

- Preferencias de
 - audio MP3/WMA 41
- Preferencias Power2Go 87
- Primer vídeo reproducido 32
- Proyectos Power2Go 17

R

- Realizar copia de seguridad de datos 75
- Recortar 25
- Recuperación del sistema 75
- Requisitos del sistema 5
- Restaurar 83
- Rotar 27

S

- Servicio técnico 96
- Siempre visible 11
- Soporte web 97

T

- tarjeta SD 33
- Texto de CD 41
- TrueTheater 58

U

- Unidad virtual 68
- Utilidades del disco 68

V

vídeo HDR

- copia de seguridad 49

- descarga 51

Vídeos

- conversión 58

- copia de seguridad 49

- descarga 51

- extraer audio 39

- formatos admitidos 6

Vimeo 49

- descarga 51

Vista previa

- menús del disco 28

W

WaveEditor 39, 70

WebM

- copia de seguridad 49

- descarga 51

Y

YouTube 49

- descarga 51